



RM[™]**easiteach**[™]
NEXT GENERATION

Guide d'installation en réseau
Version 1.5.0

Sommaire

Principale application.....	3
Conditions préalables	3
Installation et configuration de l'application.....	4
Localisation du fichier MSI	4
Autre configuration.....	4
Éléments multimédia / Widgets	5
Installation manuelle en réseau.....	5
Les voix de la synthèse vocale	6
Installation et configuration.....	6
Localisation du fichier MSI	6
Autre configuration.....	6
Configuration requise	7
Support	8

Principale application

Conditions préalables

L'installation de RM™ Easiteach™ Next Generation s'accompagne de plusieurs conditions préalables. En cas d'installation en réseau, ces conditions préalables ne seront pas installées automatiquement et une installation manuelle est requise.

Toutes les conditions préalables se trouvent sur le support d'installation Easiteach et dans les sous-répertoires du dossier **Easiteach Next Generation\ISSetupPrerequisites**. Vous trouverez sur le tableau ci-dessous la liste des conditions préalables et les sous-répertoires correspondants:

Condition préalable	Sous-répertoire
Adobe Flash 11	{2D7B1A1F-8DFE-4C5C-B297-4A95FDDDF1DAE}
Microsoft Windows Media Player 11 (XP only)	{3BD1D7CA-8103-4CD5-85B1-4986F6FC4704}
Microsoft Visual C++ Runtime	{B29C61CB-BF4C-4D17-82A6-490CB31E9707}
Microsoft .Net Framework 4.0 Client Profile	{BDC3065E-A9B8-4D16-8D44-CA44E7CB66D8}
K-Lite Codec Pack Basic	{FD0D1758-D6BB-442A-8D20-E1F07A471BD9}
Microsoft DirectX 9 (XP only)*	{1658FCD9-D406-4724-9A03-9949A86A2B83}

*Pour les ordinateurs sous Windows XP, DirectX 9 est requis. Si DirectX 9 n'est pas déjà installé, pour les instructions d'installation veuillez visiter le site Web suivant : <http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=35>

Installation et configuration de l'application

Localisation du fichier MSI

RM™ Easiteach™ Next Generation peut être installé en réseau avec le fichier MSI **Easiteach Next Generation**, qui se trouve dans le dossier **Easiteach Next Generation** sur le support d'installation.

*N.B. Le fichier MSI dépend des autres fichiers que contient le dossier **Easiteach Next Generation**. Lorsque vous copiez le fichier MSI ailleurs, vous devez copier aussi l'intégralité du contenu du dossier, et tous les sous-répertoires, faute de quoi vous ne pourrez pas procéder à l'installation.*

Autre configuration

Pour les installations en réseau, Easiteach contient un fichier de configuration optionnel pour le paramétrage initial de l'application, le partage des ressources avec un réseau et l'enregistrement du produit. Vous disposez des options suivantes :

- Paramètres :
 - ResourcesPath – Permet une localisation de la/des banque(s) de média et de la banque de widgets. Pour de plus amples informations, voir la section 2, Éléments multimédia / Widgets dans ce guide. Un chemin d'accès valide est un chemin d'accès au répertoire ou un partage réseau UNC.
 - AspectRatio – Il s'agit du rapport d'aspect par défaut qui peut être annulé dans l'onglet Paramétrage des documents, dans My easiteach. Les options valides sont 4:3, 16:9, 16:10 et A4.
 - EnableUpdateCheck – Pour activer ou désactiver la vérification et l'avis de mise à jour automatique. Il vaut sans doute mieux désactiver la vérification de mise à jour si les mises à jour sont réalisées dans le cadre de l'installation en réseau. Les options valides sont Vrai ou Faux.
 - DownloadCentreLocale – Établit la région par défaut dans laquelle le centre de téléchargement cherche des contenus Easiteach. Les options se multiplient au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de langues supportées par le centre de téléchargement, à savoir actuellement : mondial, de-DE, en-AU, en-GB, en-US, en-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, ru-RU, sv-SE.
- Enregistrement :
 - Serial – Un numéro de série permettant d'enregistrer automatiquement le produit.

Nommer le fichier de configuration **config.xml** et le placer dans le même répertoire que l'installation MSI. La structure du fichier de configuration est la suivante :


```
<Configuration Product="EasiteachNextGeneration">
  <Settings ResourcesPath="//server/share"
    AspectRatio="4:3"
    EnableUpdateCheck="false"
    DownloadCentreLocale="global" />
  <Registration Serial="12345-12345-12345-12345" />
</Configuration>
```

Éléments multimédia / Widgets

Installation manuelle en réseau

En cas d'installation en réseau, plusieurs utilisateurs peuvent partager une copie unique des éléments multimédia et la banque de widgets. Cette configuration nécessite une installation manuelle en plusieurs étapes :

1. Installer Easiteach sur un ordinateur client, avec le ou les pack(s) de contenu.
2. Créer un partage de fichiers pour héberger les éléments multimédia, ex : \\server\resources
3. Copier le contenu de <program files>\RM\Easiteach Next Generation\resources dans le partage de fichiers. À titre indicatif, le contenu du partage de fichiers doit ressembler à la capture d'écran ci-dessous :



4. Ajouter le chemin d'accès au partage de fichiers dans l'application principale **config.xml**. Pour de plus amples informations sur cette étape, voir la section 1.2.2, Autre configuration dans ce guide d'installation.

Les voix de la synthèse vocale

Installation et configuration

Localisation du fichier MSI

Le programme d'installation des voix de la synthèse vocale permet les installations en réseau, avec le fichier MSI **Easiteach text to speech voices**, qui se trouve dans le dossier **Content\Voices Installer** sur le support d'installation.

*N.B. Le fichier MSI dépend des autres fichiers que contient le dossier **Voices Installer**. Lorsque vous copiez le fichier MSI ailleurs, vous devez copier aussi l'intégralité du contenu du dossier, et tous les sous-répertoires, faute de quoi vous ne pourrez pas procéder à l'installation.*

Autre configuration

Le programme d'installation des voix de la synthèse vocale installera par défaut la voix qui correspond aux paramètres régionaux de l'ordinateur (si elle existe), mais peut installer deux voix. Si cette configuration par défaut ne vous convient pas, vous pouvez choisir les voix à installer à l'aide d'un fichier de configuration.

Nommer le fichier de configuration **config.xml** et le placer dans le même répertoire que l'installation MSI. La structure du fichier de configuration est la suivante :

```
<Configuration Product="EasiteachNextGenerationVoices">
    <InstallVoice Name="French"/>
    <InstallVoice Name="Polish"/>
</Configuration>
```

Chaque saisie « InstallVoice » installe la voix indiquée dans une des langues suivantes (après Name=):

- "ArabicHD"
- "Brazilian"
- "British"
- "Catalan"
- "Czech"
- "Danish"
- "Dutch"
- "French"
- "German"
- "Greek"
- "Italian"
- "LatinAmericanSpanish"
- "Polish"
- "Portuguese"
- "Russian"
- "Spanish"
- "Swedish"
- "Turkish"
- "USEnglish_Tracy"
- "USEnglish_Ryan"

Configuration requise

La configuration du matériel et logiciel minimum et recommandé pour l'utilisation d'Easiteach est la suivante :

	Minimum	Recommandé
Système d'exploitation	Ordinateurs autonomes utilisant Windows® XP SP3 (32 Bit), Windows Vista™ SP2 (32 ou 64 Bit), Windows® 7 (32 ou 64 Bit) ou Windows® 8 (32 ou 64 Bit)	Ordinateurs autonomes utilisant Windows® 7 (32 ou 64 Bit) ou Windows® 8 (32 ou 64 Bit)
Processeur	Windows: 1.8GHz+ Mac: 2GHz+	Windows: 2.5GHz+ Mac: 3.06GHz
Mémoire	Windows: 512MB Mac: 2GB	Windows: 1GB Mac: 4GB
Espace disque	Windows: 500MB Mac: 10GB	Windows: 1GB Mac 10GB
Carte graphique	64MB	256MB
Écran	1024x768	1024x768 ou supérieur

Les conditions préalables suivantes sont requises pour Windows® :

Microsoft .Net Framework 4 Client Profile

Microsoft® Visual C++ 2010 Redistribuable (10.0.40219.01)

Adobe® Flash Player v11.2 pour les navigateurs autres qu'Internet Explorer®

K-Lite codec pack basic (9.1.0)

Windows® Media Player 11 ou ultérieur (Windows® XP)

Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)

OGG Video/Audio Codec (Windows® XP)

Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)

Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

Support

Si vous avez besoin d'un support pour utiliser Easiteach, consultez tout d'abord ce guide pour établir s'il peut répondre à vos questions. Il est également possible d'accéder à ce guide à partir du menu « e », en sélectionnant l'option Aide. Pour davantage d'aide ou pour un support technique, vous pouvez visiter le site d'Easiteach ou contacter le service d'assistance. Pour obtenir une aide en ligne, visitez www.easiteach.com/support. Le site Internet vous offre des informations dans un grand nombre de langues.

Il existe des accords d'assistance à l'échelle nationale dans certaines régions. Reportez-vous au site www.easiteach.com/support pour de plus amples détails.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également contacter l'entreprise qui vous a fourni Easiteach.

Easiteach est une marque déposée de RM Education Ltd au Royaume-Uni.

Copyright © RM Education Ltd 2013. Tous droits réservés.