Edición de Partituras con el Programa Encore 4.5 en Español Unidad 6

1

EDICIÓN DE PARTITURAS CON EL PROGRAMA ENCORE 4.5 EN ESPAÑOL UNIDAD 6

MENÚ COMPASES

En el menú Compases encontramos todo lo relacionado con los compases, independientemente de las notas o silencios que estén incluidos en ellos. Vamos a analizar la mayoría de los sub-menús:

Compases / Añadir Compás...

Añadir Compas				×
A <u>ñ</u> adir 1 compas(es)	⊙ <u>a</u> ntes ⊙ <u>d</u> espues	<u>c</u> ompas	1	
Todos los pentagramas			<u>0</u> K	
🔘 Solo en pentagrama	1		<u>C</u> ancelar	
			Ayuda	

Desde este cuadro de diálogo que aparece podemos añadir el número de compases en blanco que queramos (hasta un máximo de 9.995) antes o después del compás que elijamos.

Si la partitura tiene un pentagrama por sistema debe activarse la casilla Todos los Pentagramas.

Si tenemos sistemas de varios pentagramas podemos elegir añadir en todos o Sólo en el pentagrama que necesitemos.

Compases / Borrar Compás...

Desde este cuadro de diálogo podemos borrar el número de compases que queramos.

Si la partitura tiene un pentagrama por sistema debe activarse la casilla En todos los pentagramas.

Si tenemos sistemas de varios pentagramas podemos elegir borrar en todos o Sólo en el pentagrama que necesitemos.

Esta acción no se puede deshacer. (Excepto con Archivo /Revertir lo Salvado)



Compases / Tiempo...



Debería poner **Tempo...** en lugar de Tiempo..., ya que desde este menú elegimos o cambiamos el Tempo de la partitura completa o de una selección (siempre por compases).

Desde Todos los tiempos a aplicamos a la selección un valor metronómico (máximo 400).

Desde Cambiar a ...,% de los valores actuales cambiamos en un porcentaje (de 1 a 999 %) todos los valores de la selección, pero conservando los cambios progresivos o totales que haya previamente.

Desde Cambio progresivo de... podemos ejecutar ritardandos o accelerandos introduciendo los valores metronómicos inicial y final (de 1 a 400).

Desde Añadir ... a todos los valores, se sumará la cantidad que pongamos a todos los valores de la selección. En ningún caso se podrá superar el valor 400.

Visage eXPert PDF Copyright © 1998,2003 Visage Software

This document was created with free TRIAL version of Visage eXPert PDF. This watermark will be removed after purchasing the licensed full version of Visage eXPert PDF. Please visit http://www.visagesoft.com for more details

Edición de Partituras con el Programa Encore 4.5 en Español Unidad 6

Compases / Tipo de Compás...



Compases / Armadura...

Este es el menú adecuado para elegir la <u>armadura</u> de toda o parte de la partitura, así como para <u>transportar</u>. Si no hay ningún cambio de armadura no hay que olvidar seleccionar Del compás 1 al último y elegir la tonalidad.

En el caso de un <u>cambio de armadura</u>, hay que seleccionar el <u>rango de compases</u> de la nueva armadura, la nueva tonalidad y pulsar OK. Automáticamente se creará una doble barra para señalarnos el cambio de armadura. Si no queremos que aparezca la doble barra, seleccionaremos la casilla Sin doble barra en el cambio.

Para transportar, elegimos rango de compases, nueva tonalidad y seleccionamos la casilla Transportar y Arriba o Abajo según nos interese. De esta manera toda la selección se transportará a la nueva tonalidad, con nueva armadura y hacia arriba o hacia abajo. Si queremos transportar un pentagrama de un sistema y los otros no, seleccionaremos Solo este Pentagrama. Esto es útil para los instrumentos transpositores de una formación. Desde aquí escogemos el tipo de compás para toda la obra o para una selección de compases. Vienen predefinidos seis tipos (los más usuales), pero desde **Otro** tenemos la posibilidad de elegir numerador (de 1 a 16) y denominador (1,2,4,8,16 o 32).

2

Podemos elegir también el número de pulsos por compás desde Click tiempos por compás.

Se puede <u>ocultar</u> el cifrado del compás seleccionando la casilla correspondiente.

Y si se trata de un compás de <u>anacrusa</u>, marcaremos el cifrado necesario (p.ej. 1/8 si es una corchea) y seleccionaremos la casilla de **Compás de Anacrusa**. Automáticamente se ocultará el cifrado de anacrusa y sólo aparecerá el del compás siguiente. Este compás no se numera.

Cambiar Armadura/Transportar	×
Del Compas 🚺 🧕 🕇 🗩	<u>0</u> K
C Mayor	<u>C</u> ancelar
	Ayuda
A Menor	
 ☐ Transportar ○ Arriba ○ Aba ☐ Mover Finales y Simbolos ☐ Ocultar la armadura actual ☐ Sin doble barra en el cambio 	jo
Solo este Pentagrama	

El transporte no sólo afecta a las notas, sino también al cifrado de acordes (en inglés) y trastes de guitarra si los hemos puesto previamente.

IMPORTANTE: Si tranportamos un pasaje al que previamente hemos puesto algún símbolo, marca, ligadura de expresión, etc..., no hay que olvidar seleccionar la casilla Mover Finales y Símbolos, para que también se nos "muevan" estos elementos.

Edición de Partituras con el Programa Encore 4.5 en Español Unidad 6

Compases / Barras de Compás... \triangleright



Desde este menú elegimos el tipo de barras de compás que nos interesen (o su ausencia), entre las que se encuentran los dos puntos de repetición.

3

Si observamos el cuadro de diálogo, veremos que podemos elegir el tipo de barra de la Izquierda y de la Derecha del compás, así como Aplicar la elección al rango de compases que escribamos, a cada uno de ellos o a compases sueltos que seleccionemos. (Aplicar a los Compases Seleccionados)

También podemos elegir que el MIDI interprete los signos de repetición o no. (Tocar Repeticiones).

Por ejemplo, la selección del cuadro de la izquierda dará lugar a lo siguiente:



Compases / Finales...



Para insertar casillas de repetición de eremo: acudir a este menú.

□eleccionamos el rango de compases □u€ a ar uda casillaa escogemosel tipo de uentepara el texto de la casillaa
elegimos el número de casilla de repetición J astan máximo de seisN.

Podemos escri ir si ueremos un texto personali adoen lugar de un número. De podemos escoger el <u>tipo de l⊡ne</u>aJ a ⊡iertao cerradaN.

□i además seleccionamos la casilla Tocarlos, el reproductor MIDI lo interpretará.

La selección de la izquierda dará lugar a:



Edición de Partituras con el Programa Encore 4.5 en Español Unidad 6

4

Compases/ Frases de coda…

Desde este menú podemos insertar frases del estilo de <u>D.C.</u>, <u>D.C. al Fin</u> o <u>Del Signo al Coda</u>, etc...colocándonos en el compás que nos interese y seleccionando el tipo de frase que queremos que aparezca. Además, el reproductor MIDI lo interpretará si seleccionamos la casilla Tocar Frases.

Compases/ Números de Compás...

Este menú nos permite insertar números de compás automáticamente.

Podemos añadir números cada cierto número de compases (de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10...) o al principio de cada sistema.

Podemos elegir numerar desde el primer compás, no numerar la anacrusa (esto se activa por defecto si hay anacrusa), e incluir los números en cuadros.

También podemos escoger la fuente y la situación en el pentagrama (encima, debajo, a distancia de x espacios). El espacio se refiere a la distancia entre cada línea del pentagrama.

La selección de la derecha hará lo siguiente:





Compases/ Espaciar Notación...Ctrl + J

Espaciar Notacion 🛛 🗙				
Duracion				
Del Compas 🚺 🧃 4 🗲				
Estilo				
Justificar la Notacion				
C Matematicamente Perfecto				
Aplicar a				
🔽 Ajustar Anchuras de Compas				
Ajustar Compases por Sistema				
🔽 Ajustar para Letras				
🔽 Todos los Pentagramas				
<u>O</u> K Ayuda <u>C</u> ancelar				

Este comando es importante, pues nos permite "justificar" la colocación de las notas y silencios en el pentagrama, así como ajustar la anchura de los compases e, incluso, el número de compases por sistema.

Una vez seleccionado el compás o compases (si no, no puede activarse el menú), podemos elegir entre dos estilos de espaciado: Justificar la Notación, que reparte las notas en el compás de una manera uniforme independiente de sus valores (este es el estilo más usado), o Matemáticamente Perfecto, que las reparte proporcionalmente a sus valores (ideal según el método Willems), es decir, una negra ocupará el mismo espacio que cuatro semicorcheas.

Podemos aplicar el estilo escogido ajustando: la <u>anchura de</u> <u>los compases</u>, los <u>compases por sistema</u>, <u>las letras</u>, y en <u>todos</u> <u>los pentagramas</u> de un sistema.

Lo normal es activar todas las casillas <u>menos la 2^a</u>. Conviene justificar la notación una vez insertadas todas las notas y antes de empezar a poner símbolos, marcas, arcos, etc...

Edición de Partituras con el Programa Encore 4.5 en Español Unidad 6

5

MENÚ PARTITURA

Con este menú se puede configurar todo lo relativo a la partitura en general: desde <u>añadir</u> o <u>borrar</u> <u>pentagramas</u> y <u>páginas</u>, hasta <u>insertar título</u>, <u>autor</u>, <u>números de página</u>, <u>encabezados</u>, <u>pies de página</u>, <u>copyright</u>.... También podemos variar el número de <u>compases por sistema</u> y el de <u>sistemas por página</u>, así como <u>centrar</u> los <u>pentagramas</u> o <u>sistemas</u>, y <u>conectar</u> entre sí los <u>pentagramas</u> de un sistema (con llaves, corchetes, etc..). Vamos a analizar alguno de los submenús más utilizados.

Partitura/ Elementos de Texto...

En el cuadro de diálogo que aparece podemos escoger el tipo de Fuente para insertar el <u>Título</u> (máximo 3 líneas), el <u>Compositor</u> (máximo 4 líneas) o las <u>Instrucciones</u> (máximo 3 líneas). Veamos un ejemplo:



Si elegimos insertar un Encabezado o un Pie de Página, el cuadro de diálogo se transforma:

Elementos de Tex	to				×
 Titulo de Partitura (Centrado) Instrucciones (Izquierda del Titulo) Encabezado 1 Encabezado 2 Pie de Pagina 1 Pie de Pagina 2 Notas de Copyright 			<u>Q</u> K <u>C</u> ancelar Ayuda <u>F</u> uente		
Justificar: I ⊙ Izquierda C Centrado C Derecha	Cambiar texto en pa Comenzar en pagina Paginas anteriores	res/impares 1 0	<u>P</u> agina #P <u>F</u> echa #D <u>H</u> ora #T		

Y ahora disponemos de una línea para insertar <u>cualquier palabra</u> o frase, la <u>numeración automática de</u> <u>las páginas</u> (pinchando en la tecla <u>Página #P</u>), la <u>fecha</u> (tecla <u>Fecha #D</u>) o la <u>hora</u> (tecla <u>Hora#T</u>), pudiendo escoger la justificación (Izquierda, Centrado, Derecha), el cambio de lugar en pares/impares (muy útil para los números de página), <u>así como el comienzo del encabezado o pie de página en una página distinta de la 1^a.</u>

La casilla de Páginas anteriores estará a 0 normalmente, a no ser que queramos empezar a numerar las páginas desde (p.ejemplo) la 420 (entonces pondremos Páginas anteriores: 419).

Edición de Partituras con el Programa Encore 4.5 en Español Unidad 6

6

Partitura/ Conectar Pentagramas...

Para activar este menú hay que seleccionar previamente uno o varios pentagramas. Basta con seleccionar en negro (arrastrando el ratóncon botón izquierdo pulsado) el comienzo de los pentagramas:

OCHOUM



Una vez activado, si lo pulsamos aparecerá un cuadro de diálogo en el que podremos escoger y visualizar el tipo de conexión:



Partitura/ Centrar Pentagramas y /Centrar Sistemas \geq

Con estos útiles comandos centramos automáticamente los pentagramas o los sistemas de la página en la que nos encontremos. Si queremos centrar toda la partitura, la seleccionamos previamente (Ctrl + A).