



**RM**<sup>™</sup>**easiteach**<sup>™</sup>  
NEXT GENERATION

Guía de instalación

## Índice

Opciones de instalación .....	3
Instalación con el DVD.....	3
Descarga desde el sitio web .....	3
Instalación de RM™ Easiteach™ Next Generation.....	4
Instalación del paquete de elementos multimedia Corbis .....	10
Instalación de las voces para la función de voz a texto .....	12
Reiniciar .....	15
Desinstalar RM™ Easiteach™ Next Generation .....	16
Requisitos técnicos.....	17
Soporte .....	18

## Opciones de instalación

### Instalación con el DVD

**Inserte el DVD de RM™ Easiteach™ Next Generation en el lector de DVD y se iniciará automáticamente la instalación del programa.**

Si no se inicia el asistente de instalación de forma automática, abra "Mi equipo" y navegue hasta el disco que contenga el DVD. Abra el disco y haga doble clic en setup.exe. A continuación, siga las instrucciones empezando por la sección "Instalación de RM Easiteach Next Generation".

### Descarga desde el sitio web

Puede descargar e instalar la versión más reciente de Easiteach desde el sitio web de Easilearn ([www.easilearn.com](http://www.easilearn.com)).

Una vez se haya iniciado la instalación de la aplicación, siga las instrucciones siguientes, empezando por la sección "Instalación de RM Easiteach Next Generation".

## Instalación de RM™ Easiteach™ Next Generation

(Versión 1.5.0)

Si no satisface todos los requisitos previos necesarios para instalar RM™ Easiteach™ Next Generation, le aparecerá un aviso para que instale una o más de las siguientes aplicaciones:

- Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
- Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
- Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)
- Adobe® Flash Player v11.2 para navegadores que no sean Internet Explorer®
- K-Lite codec pack basic (9.1.0)
- Windows® Media Player 11 o posterior (Windows® XP)
- Windows® Media 9 Códec (Windows® XP)
- Códec de video / audio OGG (Windows® XP)
- Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

Siga las instrucciones de instalación proporcionadas en pantalla.

### Selección del idioma

Seleccione un idioma.



## Instalación

Seleccione Instalar ahora o Instalación personalizada.



## Instalación personalizada

Al seleccionar Instalación personalizada, marque las opciones que desea instalar.



## Bienvenido al asistente de instalación InstallShield

- Haga clic en Siguiente para continuar.



## Acuerdo de licencia

Lea el resumen de licencia y seleccione "Acepto las condiciones de este acuerdo de licencia".



### Tamaño de página predeterminado

Para garantizar que RM™ Easiteach™ Next Generation muestra el tamaño óptimo para su equipo, proyector o pizarra blanca interactiva, es importante que seleccione un tamaño de página predeterminado. Seleccione el tamaño de página predeterminado que desee utilizar del menú desplegable.



### Centro de descargas predeterminado local

Para mostrar los resultados más relevantes a su ubicación en el centro de descargas, es importante que elija la ubicación predeterminada. Seleccione su ubicación predeterminada en el menú desplegable.




## Instalación personalizada

Se mostrará la ventana de Instalación personalizada.

- Compruebe que las funciones que necesita están instaladas haciendo clic en un elemento y seleccionando la marca de verificación.
- Haga clic en Siguiente para continuar.

Tenga en cuenta que la Descripción de las características indica cuánto espacio se requiere del disco duro para cada característica.



Si desea cambiar el lugar de instalación de Easiteach™ Next Generation, seleccione cambiar e introduzca una nueva ubicación en el campo relevante de Cambiar carpeta de destino actual.

### Listo para instalar el programa

- Haga clic en Instalar para continuar.



### El asistente de instalación InstallShield ha finalizado

- Haga clic en Finalizar para completar la instalación de RM™ Easiteach™ Next Generation.




Easiteach dispondrá de un acceso directo en su escritorio y también podrá acceder al programa en el menú Inicio > Todos los programas > Easiteach Next Generation.

## Instalación del paquete de elementos multimedia Corbis

RM™ Easiteach™ Next Generation viene con una amplia gama de elementos que incluyen imágenes y fotografías. Estos elementos se instalan aparte siguiendo las instrucciones que encontrará más abajo.


### Bienvenido al Asistente de instalación InstallShield del Paquete de elementos multimedia Corbis

- Haga clic en Siguiente para continuar o Cancelar si desea completar la instalación en otro momento.




### Acuerdo de licencia (Paquete de elementos multimedia Corbis)

Lea el resumen de licencia y seleccione "Acepto las condiciones de este acuerdo de licencia".




### Listo para instalar el programa (Paquete de elementos multimedia Corbis)

- Haga clic en Instalar para continuar.



### El asistente de instalación InstallShield ha finalizado

- Haga clic en finalizar para completar la instalación del paquete de elementos multimedia de Corbis.




## Instalación de las voces para la función de voz a texto

Se suministra RM™ Easiteach™ Next Generation con una gran variedad de voces que se pueden utilizar en la función de texto a voz. Estas voces se instalan de forma independiente siguiendo las instrucciones siguientes.


### Bienvenido al asistente de instalación InstallShield para las voces para Texto a voz

Haga clic en Siguiente para continuar o Cancelar si desea completar la instalación en otro momento.



### Acuerdo de licencia (Voces para Texto a voz)

Lea el resumen de licencia y seleccione "Acepto las condiciones de este acuerdo de licencia".



### Instalación personalizada (Asistente de instalación de voces para Texto a voz)

Aparecerá la ventana de Instalación personalizada. Podrá elegir instalar hasta 2 voces.



- Haga clic en el botón junto a cada idioma necesario y seleccione la opción adecuada.
- Haga clic en Siguiente para continuar.

Tenga en cuenta que la Descripción de las características indica cuanto espacio se requiere del disco duro para cada característica.

### Listo para instalar el programa (Asistente de instalación de voces para Texto a voz)

- Haga clic en Instalar para continuar.




### El asistente de instalación InstallShield ha finalizado

- Haga clic en Finalizar para completar la instalación de las voces para Texto a voz.



Ha finalizado la instalación. Haga clic en Aceptar.



## Reiniciar


Cuando haya completado la instalación se le solicitará que reinicie su equipo. En caso de que se le indique esto, reinicie su equipo antes de intentar utilizar Easiteach.



## Desinstalar RM™ Easiteach™ Next Generation

Para desinstalar la aplicación diríjase al menú Inicio > Panel de control. Seleccione la opción Añadir o quitar programas.

- Dentro de la ventana de Añadir o quitar programas, seleccione RM Easiteach Next Generation, de modo que quedará resaltado. Cuando esté resaltado, se mostrarán dos botones: Cambiar y Eliminar.



- Haga clic en Eliminar. Se mostrará un mensaje de confirmación.



- Seleccione Aceptar.

Se mostrarán distintos mensajes confirmando que se está llevando a cabo la eliminación y el tiempo que se requerirá para hacerlo. Una vez se haya desinstalado, RM Easiteach Next Generation ya no se encontrará en la ventana de Añadir o quitar programas. Tenga en cuenta que puede tardar un tiempo ya que hay una cantidad considerable de elementos a eliminar.

## Requisitos técnicos

El hardware mínimo y recomendado y el software necesario para el uso de RM™ Easiteach™ Next Generation son:

	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Equipos independientes que utilicen Windows® XP SP3 (32 bits), Windows Vista™ (32 o 64 bits ), Windows 7 (de 32 ó 64 bits) o Windows 8 (de 32 ó 64 bits) Mac OS 10.6.8, 10.7.2 (Intel)	Equipos independientes que utilicen ) Windows 7 (de 32 ó 64 bits) o Windows 8 (de 32 ó 64 bits)
Procesador	Windows: 1.8GHz+ Mac: 2GHz+	Windows: 2.5GHz+ Mac: 3.06 GHz+
Memoria	Windows: 512MB Mac: 2GB	Windows: 1GB Mac: 4GB
Capacidad de memoria	Windows: 500MB Mac: 10GB	Windows: 1GB Mac: 10GB
Tarjeta gráfica	64MB	256MB
Pantalla	1024x768	1024x768 o superior

Para Windows® son necesarios los siguientes requisitos previos:

Microsoft .Net Framework 4 Client Profile  
 Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)  
 Adobe® Flash Player v11.2 para navegadores que no son Internet Explorer®  
 K-Lite codec pack basic (9.1.0)  
 Windows® Media Player 11 ó superior (Windows® XP)  
 Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)  
 OGG Video/Audio Codec (Windows® XP)  
 Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)  
 Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

Para Mac son necesarios los siguientes requisitos previos:

XiphQT(decoders).component v 0.1.9  
 XiphQT.component v 0.1.9  
 ffmpeg2theora v 0.27  
 Adobe® Flash Player v 11  
 Flip4Mac

## Soporte

Si requiere soporte técnico, primero busque la respuesta a su consulta en este manual. También se puede acceder a este manual a través del 'e' menú, seleccionando la opción Ayuda. Para más ayuda y asistencia técnica visite la página web de Easiteach o contacte con Soporte. Para obtener asistencia online visite [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support). La página web dispone de información en varios idiomas.

Para algunas áreas, disponemos de acuerdos de soporte en el país. Para los detalles, visite [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support).

Como alternativa, póngase en contacto con la empresa que le suministró Easiteach.

Easitech es una marca registrada de RM Education Ltd en el Reino Unido.

Copyright © RM Education Ltd 2013. Todos los derechos reservados.