



RM[™]**easiteach**[™]
NEXT GENERATION

دليل تثبيت البرنامج

المحتويات

2ال محتويات
3تثبيت خيارات ال
3تثبيت خيارات ال
4تثبيت RM™ Easiteach™ Next Generation
10تثبيت حزمة أصول وسائط Corbis ال متعددة
12تثبيت ال قارئ الآلي لخصوص ل برنامج
15إعادة تشغيل ال حاسب
16إلغاء تثبيت RM™ Easiteach™ Next Generation
17ال متطلبات ال فنية ل حاسب
18ال دعم

خيارات التثبيت

التثبيت من خلال أسطوانة الـ DVD

أدخل أسطوانة الـ DVD الخاصة ببرنامج RM™ Easiteach™ Next Generation في محرك أسطوانات الـ DVD وسيتم تثبيت البرنامج آلياً.

إذا لم يبدأ التثبيت آلياً، افتح 'My Computer' وانتقل إلى القرص الذي يحتوي على أسطوانة الـ DVD. افتح القرص وانقر نقرًا مزدوجًا على setup.exe، ثم اتبع التعليمات أدناه، بدءاً من قسم "تثبيت RM Easiteach Next Generation".

التحميل من موقع الويب

يمكنك تنزيل وتثبيت أحدث إصدار من Easiteach من موقع Easilearn الإلكتروني (www.easilearn.com).

وبمجرد أن يتم بدء تثبيت البرنامج، اتبع التعليمات أدناه، بدءاً من قسم "تثبيت RM Easiteach Next Generation".

تثبيت RM™ Easiteach™ Next Generation

(الإصدار 1.5.0) التحضير للتثبيت

إذا لم يكن لديك كافة الشروط المسبقة المطلوبة لتثبيت برنامج RM™ Easiteach™ Next Generation، فقد يطلب منك تثبيت أحد أو أكثر من التطبيقات التالية:

- Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
- Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
- حزمة مكونات برنامج Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable
- Adobe® Flash Player v11.2 لمتصفحات الانترنت اكسبلورر®
- Windows® Media Player 11 (Windows® XP) أو إصدار أعلى
- K-Lite codec pack basic (9.1.0)
- Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)
- OGG Video / Audio Codec (Windows® XP)
- Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

اتبع تعليمات التثبيت الواردة على الشاشة.

عند ظهور رسالة تأكيد "التحضير للتثبيت" ولم تكن لديك رغبة في الاستمرار، يرجى اختيار "إلغاء".

تحديد اللغة

حدد لغة



التثبيت حدد تثبيت الآن أو تثبيت مخصص



تثبيت مخصص

إذا قمت بتحديد تثبيت مخصص، ضع علامة على الخيارات التي ترغب في تثبيتها.




مرحباً بك في معالج تثبيت برنامج Easiteach Next Generation انقر "التالي" للمتابعة.



اتفاقية الترخيص

يرجى قراءة ملخص الترخيص وقم باختيار "أوافق على كل بنود اتفاقية الترخيص".



حجم الصفحة الافتراضي

من أجل ضمان عرض برنامج RM™ Easiteach™ Next Generation في الحجم المثالي لشاشة الحاسب أو جهاز العرض أو اللوحة البيضاء التفاعلية الخاصة بك، فمن المهم أن تختار حجم الصفحة الافتراضي. قم باختيار حجم الصفحة الافتراضي الذي ترغب في استخدامه من خلال القائمة المنسدلة.

وبمجرد أن يتم تثبيت البرنامج، بإمكانك أن تقوم بتغيير حجم الصفحة من خلال *My Easiteach*. انظر دليل بدء الاستخدام لمزيد من التفاصيل.



لغة مركز التنزيل الافتراضية

من أجل عرض النتائج الأكثر صلة بالموقع الخاص بك في مركز التنزيل، من المهم أن تختار اللغة المحلية الافتراضية. حدد اللغة المحلية الافتراضية الخاصة بك من القائمة المنسدلة.



" التثبيت المخصص "

ستظهر أمامك نافذة التثبيت المخصص.

- تأكد من أن المزايا التي تحتاج إليها مثبتة من خلال النقر على العنصر وتحديد العلامة؛
 - انقر التالي للاستمرار.
- يرجى ملاحظة أن وصف الميزة يبين حجم المساحة المطلوبة على القرص الصلب لكل ميزة .



إذا كنت ترغب في تغيير المكان الذي تم تثبيت برنامج RM™ Easiteach™ Next Generation فيه على حاسوبك، حالياً هو مثبت في ، حدد " تغيير " وأدخل المكان الجديد في الحقل ذي الصلة في " تغيير مجلد الوجهة الحالي".

جاهز لتثبيت البرنامج

- انقر " التالي " للمتابعة.



اكتمال معالج التثبيت

- انقر على "إنهاء" لإكمال تثبيت برنامج RMTM EasiteachTM Next Generation.




سيتم تثبيت Easiteach بالإضافة إلى وضع اختصار على سطح المكتب، ويمكن فتح البرنامج أيضاً من خلال الانتقال إلى قائمة ابدأ < جميع البرامج < Easiteach Next Generation .

تثبيت حزمة أصول وسائط Corbis المتعددة

يأتي برنامج RM™ Easiteach™ Next Generation مزودًا بمجموعة من الأصول التي تحتوي على رسومات وصور. يتم تثبيت هذه الأصول بشكل منفصل باتباع التعليمات أدناه.

مرحبًا بكم في معالج InstallShield لحزمة أصول وسائط Corbis المتعددة

- انقر على "التالي" للمتابعة أو "إلغاء" إذا كنت ترغب في إكمال عملية التثبيت في وقت آخر .




اتفاقية الترخيص (حزمة أصول وسائط Corbis المتعددة)

يرجى قراءة ملخص الترخيص وقم باختيار أوافق على كل بنود اتفاقية الترخيص. يمكنك طباعة اتفاقية الترخيص إذا أردت من خلال تحديد "طباعة".




جاهز لتثبيت البرنامج (حزمة أصول وسائط Corbis المتعددة)

• انقر "التالي" للمتابعة.



اكتمال معالج التثبيت

• انقر إنهاء لاستكمال تثبيت حزمة أصول وسائط Corbis المتعددة



تثبيت القارئ الآلي للنصوص لبرنامج

برنامج RM™ Easiteach™ Next Generation مزود بمجموعة متنوعة من الأصوات المخصصة للاستخدام في القارئ الآلي للنصوص. يتم تثبيت هذه الأصوات بشكل منفصل من خلال التعليمات الواردة أدناه.


مرحباً بكم معالج تثبيت القارئ الآلي للنصوص

انقر على "التالي" للمتابعة أو "إلغاء" إذا كنت ترغب في إكمال عملية التثبيت في وقت آخر .



اتفاقية الترخيص (مثبت القارئ الآلي للنصوص)

يرجى قراءة ملخص الترخيص وقم باختيار "أوافق على كل بنود اتفاقية الترخيص".



التثبيت العادي (مثبت القارئ الآلي للنصوص)
سيتم عرض نافذة التثبيت المخصص. يمكنك اختيار تثبيت حتى صوتين (2).



- انقر على الزر أسفل كل لغة تحتاج إليها وحدد الخيار المناسب.
 - انقر التالي للاستمرار.
- أن وصف الميزة يبين حجم المساحة المطلوبة على القرص الصلب لكل ميزة.

جاهز لتثبيت البرنامج (مثبت القارئ الآلي للنصوص)

- انقر "التالي" للمتابعة.



اكتمال معالج التثبيت

- انقر على "إنهاء" لإتمام تثبيت القارئ الآلي للنصوص.



لقد اكتمل التثبيت الآن. انقر على موافق




إعادة تشغيل الحاسب

بمجرد أن يتم تثبيت البرنامج فقد يطلب منك إعادة تشغيل حاسبك. إذا طلب منك فعل ذلك، أعد تشغيل الحاسب قبل محاولة استخدام Easiteach.



إلغاء تثبيت RM™ Easiteach™ Next Generation

- لإلغاء تثبيت البرنامج انتقل إلى "قائمة البدء" > لوحة التحكم " حدد خيار "إضافة أو إزالة البرامج".
• ومن خلال نافذة "إضافة أو إزالة البرامج"، حدد Easiteach Next Generation، سيتم تظليله. عندما يتم تظليله سيظهر زر " تغيير وإزالة".



- انقر على "إزالة". ستظهر رسالة تأكيد.



- انقر على "موافق".

ستظهر رسائل مختلفة ومتنوعة، تؤكد على أن إزالة البرنامج تحدث بالفعل والوقت اللازم لإتمام ذلك. وبمجرد إزالته، لن يصبح برنامج RM Easiteach Next Generation موجوداً في قائمة "إضافة أو إزالة البرامج"، بعد ذلك، يرجى ملاحظة، قد يستغرق ذلك بعض الوقت حيث إن هناك مجموعة كبيرة من الوسائط سيتم إزالتها.

المتطلبات الفنية للحاسب

الحد الأدنى والموصى به من القرص الصلب والبرمجيات المطلوب لاستخدام RM™ Easiteach™ Next :Generation

الموصى به	الحد الأدنى	
الحاسبات المستقلة التي تستخدم Windows® 7 (32 or 64 Bit) or Windows® 8 (32 or 64 Bit)	الحاسبات المستقلة التي تستخدم Windows® XP SP3 (32 Bit) Windows Vista™ SP2 (32 or 64 Bit) أو Windows® 7 (32 or 64 Bit) Windows® 8 (32 or 64 Bit) Mac OS 10.6.8, 10.7.2 (Intel)	نظام التشغيل
Windows : 2.5+ جيجاهرتز	Windows : 1.8+ جيجاهرتز	المعالج
Mac : 3.06+ جيجاهرتز	Mac : 2+ جيجاهرتز	
Windows : 1 جيجابايت	Windows : 512 ميجابايت	الذاكرة
Mac : 4 جيجابايت	Mac : 2 جيجابايت	
Windows : 1 جيجابايت	Windows : 500 ميجابايت	مساحة التخزين
Mac : 10 جيجابايت	Mac : 10 جيجابايت	
256 ميجابايت	64 ميجابايت	كارت الشاشة
1024 × 768 أو أعلى	1024 × 768	دقة الشاشة

الشروط السابقة التالية مطلوبة للويندوز:

Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)
Adobe® Flash Player v11.2 for non-Internet Explorer®
K-Lite codec pack basic (9.1.0)
Windows® Media Player 11 (Windows® XP) أو أعلى
Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)
OGG Video / Audio Codec (Windows® XP)
Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

الشروط السابقة التالية مطلوبة لماك :Mac:

XiphQT(decoders).component v 0.1.9
XiphQT.component v 0.1.9
ffmpeg2theora v 0.27
Adobe® Flash Player v 11
Flip4Mac

الدعم

إذا كنت تحتاج إلى الدعم لاستخدام Easiteach، تصفح هذا الدليل لمعرفة ما إذا كان يوفر الجواب على سؤالك. يمكنك أيضاً الحصول على هذا الدليل من قائمة "e"، وذلك باختيار "مساعدة". للحصول على المزيد من المساعدة والدعم التقني يمكنك زيارة موقع Easiteach أو الاتصال بالدعم. للحصول على المساعدة من الانترنت زوروا الموقع www.easiteach.com/support. ويوفر الموقع المعلومات بلغات مختلفة.

بالنسبة لبعض المناطق، لدينا ترتيبات دعم داخل الدولة. يرجى زيارة الموقع www.easiteach.com/support لمعرفة التفاصيل.

وبطريقة أخرى، اتصل بالشركة المزودة لتطبيق "Easiteach"

Easiteach هي علامة تجارية خاصة بشركة RM Education Ltd بالمملكة المتحدة.

حقوق الطبع والنشر © لصالح شركة RM Education Ltd لعام 2013. جميع الحقوق محفوظة.