



RM[™]**easiteach**[™]
NEXT GENERATION

Guia d'instal·lació

Índex

Opcions d'instal·lació.....	3
Instal·lació amb DVD	3
Lloc web de descàrrega	3
La instal·lació d'RM™ Easiteach™ Next Generation	4
Instal·lació del paquet de Corbis recursos multimèdia	10
Instal·lació de les veus de la funció Text a veu	13
Reinici	16
Desinstal·lació d'RM™ Easiteach™ Next Generation.....	17
Requisits tècnics	18
Assistència	19

Opcions d'instal·lació

Instal·lació amb DVD

Introduïu el DVD d'RM™ Easiteach™ Next Generation a la unitat de DVD i automàticament s'iniciarà el programa d'instal·lació.

Si l'instal·lador no s'inicia de forma automàtica, obriu El meu PC i navegueu fins la unitat que conté el DVD. Obriu la unitat i feu doble clic a setup.exe. A continuació, seguiu les instruccions següents, començant per l'apartat La instal·lació d'RM Easiteach Next Generation..

Lloc web de descàrrega

Podeu descarregar i instal·lar l'última versió d'Easiteach al lloc web d'Easilearn (www.easilearn.com).

Quan l'aplicació iniciï la instal·lació, seguiu les instruccions següents, començant per l'apartat La instal·lació d'RM Easiteach Next Generation.

La instal·lació d'RM™ Easiteach™ Next Generation

(versió 1.5.0)

Si no teniu instal·lats els requisits previs necessaris per a RM™ Easiteach™ Next Generation, se us demanarà que instal·leu una o varies de les aplicacions següents:

- Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
- Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
- Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)
- Adobe® Flash Player v11.2 per a navegadors que no siguin Internet Explorer®
- K-Lite codec pack basic (version 9.1.0)
- Windows® Media Player 11 o superior (Windows® XP)
- Windows® Media 9 Còdec (Windows® XP)
- Còdecs de vídeo / audio OGG (Windows® XP)
- Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

Seguiu les instruccions d'instal·lació que apareixen a la pantalla.

Selecció de l'idioma

Seleccioneu un idioma.



Instal·lació

Seleccioneu Instal·la ara o Instal·lació personalitzada.



Instal·lació personalitzada

Si seleccioneu Instal·lació personalitzada, marqueu les opcions que voleu instal·lar.




Us donem la benvinguda a l'assistent d'instal·lació d'RM™ Easiteach™ Next Generation

- Feu clic a Següent per continuar.



Acord de llicència

Llegiu el resum de la llicència i seleccioneu Accepto les condicions de l'Acord de llicència.



Mida de la pàgina per defecte

Per garantir la visualització d'RM™ Easiteach™ Next Generation en una mida òptima per a l'ordinador, el projector o la pissarra digital interactiva, cal triar la mida de la pàgina per defecte. Seleccioneu la mida de la pàgina per defecte que voleu utilitzar al menú desplegable.



Configuració regional del centre de descàrregues per defecte

Per visualitzar els resultats més pertinents per cada ubicació al centre de descàrregues, cal triar la configuració regional per defecte. Seleccioneu la configuració regional per defecte al menú desplegable.



Configuració personalitzada

Es visualitzarà la finestra Configuració personalitzada.

- Confirmeu que les funcions que necessiteu estan instal·lades fent clic a l'element corresponent i seleccionant la marca de verificació.
- Feu clic a Següent per continuar.

Tingueu en compte que la Descripció de les funcions indica l'espai que cal tenir al disc dur per a cada funció.



Si voleu canviar la ubicació d'instal·lació de RM™ Easiteach™ Next Generation, seleccioneu Canvia i introduïu una altra ubicació en el camp pertinent a Canvia la carpeta de destí actual.

Preparat per instal·lar el programa

- Feu clic a Instal·la per continuar.



L'assistent d'instal·lació ha acabat

- Feu clic a Finalitza per acabar la instal·lació d'RM™ Easiteach™ Next Generation.




Easiteach s'instal·larà amb una drecera a l'escriptori i també es podrà obrir a través d'Inici > Tots els programes > Easiteach Next Generation.

Instal·lació del paquet de Corbis recursos multimèdia

RM™ Easiteach™ Next Generation se subministra amb una ampla gama de recursos que inclouen imatges i fotografies. Cal instal·lar aquests recursos de forma separada d'acord amb les instruccions següents.

Us donem la benvinguda a l'assistent d'instal·lació del paquet de Corbis recursos multimèdia

- Feu clic a Següent per continuar o Cancel·la si voleu acabar la instal·lació en un altre moment.



Acord de llicència (paquet de Corbis recursos multimèdia)

Llegiu el resum de la llicència i seleccioneu Accepto les condicions de l'Acord de llicència.




Preparat per instal·lar el programa (paquet de Corbis recursos multimèdia)

- Feu clic a Instal·la per continuar.



L'assistent d'instal·lació ha acabat

- Feu clic a Finalitza per acabar la instal·lació del paquet de recursos multimèdia Corbis.




Instal·lació de les veus de la funció Text a veu

RM™ Easiteach™ Next Generation se subministra amb diferents veus per a la funció Text a veu. Cal instal·lar aquestes veus de forma separada d'acord amb les instruccions següents.


Us donem la benvinguda a l'assistent d'instal·lació de les veus de la funció Text a veu

Feu clic a Següent per continuar o Cancel·la si voleu acabar la instal·lació en un altre moment.



Acord de llicència (instal·lador de les veus de la funció Text a veu)

Llegiu el resum de la llicència i seleccioneu Accepto les condicions de l'Acord de llicència.



Configuració personalitzada (instal·lador de les veus de la funció Text a veu)

Es visualitzarà la finestra Configuració personalitzada. Es poden instal·lar fins a 2 veus.



- Feu clic al botó al costat de cada idioma que calgui i seleccioneu l'opció pertinent.
- Feu clic a Següent per continuar.

Tingueu en compte que la Descripció de les funcions indica l'espai que cal tenir al disc dur per a cada funció.

Preparat per instal·lar el programa (instal·lador de les veus de la funció Text a veu)

- Feu clic a Instal·la per continuar.



L'assistent d'instal·lació

ha acabat

- Feu clic a Finalitza per acabar la instal·lació de les veus de la funció Text a veu.



La instal·lació ha acabat. Feu clic a D'acord.



Reinici


Quan la instal·lació hagi acabat, és possible que se us demani reiniciar l'ordinador. En aquest cas, reinicieu l'ordinador abans de fer servir Easiteach.




Desinstal·lació d'RM™ Easiteach™ Next Generation

Per desinstal·lar l'aplicació, navegueu fins el menú Inici > Tauler de control. Seleccioneu l'opció Afegeix o elimina programes.

- A la finestra Afegeix o elimina programes, seleccioneu RM Easiteach Next Generation de manera que quedi destacat. Quan estigui destacat, es visualitzaran dos botons: Canvia i Elimina.



- Feu clic a Elimina. Apareixerà un missatge de confirmació.



- Seleccioneu D'acord.

Es visualitzaran diversos missatges que confirmen que s'està executant l'eliminació i que indiquen el temps restant. Un cop desinstal·lat, RM Easiteach Next Generation ja no apareixerà a la pantalla Afegeix o elimina programes. Tingueu en compte que és possible que hi hagi una quantitat considerable de recursos per eliminar.

Requisits tècnics

El hardware i el software mínims i recomanats necessaris per utilitzar RM™ Easiteach™ Next Generation són:

	Mínim	Recomanat
Sistema operatiu	Ordinadors independents amb Windows® XP SP3 (32 bits), Windows Vista™ SP2 (32 o 64 bits), Windows® 7 (32 o 64 bits) o Windows® 8 (32 o 64 bits)	Ordinadors independents amb Windows® 7 (32 o 64 bits) o Windows® 8 (32 o 64 bits)
Processador	Mac OS 10.6.8, 10.7.2 (Intel)	
	Windows: 1,8GHz+ Mac: 2GHz+	Windows: 2,5GHz+ Mac: 3,06 GHz+
Memòria	Windows: 512MB	Windows: 1GB
	Mac: 2GB	Mac: 4GB
Capacitat de memòria	Windows: 500MB	Windows: 1GB
	Mac: 10GB	Mac: 10GB
Targeta gràfica	64MB	256 MB
Pantalla	1024x768	1024x768 o superior

Per Windows® cal disposar de:

Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
 Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)
 Adobe® Flash Player v11.2 per a navegadors que no siguin Internet Explorer®
 K-Lite codec pack basic (9.1.0)
 Windows® Media Player 11 o superior (Windows® XP)
 Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)
 OGG Video/Audio Codec (Windows® XP)
 Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
 Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

Per Mac cal disposar de:

XiphQT(decoders).component v 0.1.9
 XiphQT.component v 0.1.9
 ffmpeg2theora v 0.27
 Adobe® Flash Player v 11
 Flip4Mac

Assistència

En el cas de necessitar rebre assistència mentre utilitzeu Easiteach, mireu si aquesta guia respon la vostra consulta. També es pot accedir a aquesta guia des del menú "e" seleccionant l'opció Ajuda. Si necessiteu obtenir més ajuda o assistència tècnica, podeu visitar el lloc web d'Easiteach o posar-vos en contacte amb Assistència. Per obtenir ajuda en línia, visiteu www.easiteach.com/support. El lloc web ofereix informació en varis idiomes.

Disposem d'acords d'assistència al país per a algunes àrees. Per obtenir més informació, visiteu www.easiteach.com/support.

També us podeu posar en contacte amb l'empresa proveïdora d'Easiteach.

Easiteach és una marca registrada d'RM Education Ltd al Regne Unit.

Copyright © RM Education Ltd 2013. Tots els drets reservats.