



**RM**<sup>™</sup>**easiteach**<sup>™</sup>  
NEXT GENERATION

インストールガイド

## 目次

インストール オプション .....	3
DVD によるインストール .....	3
ウェブサイトからのダウンロード .....	3
RM™ Easiteach™ のインストール .....	4
Corbis マルチメディアパックのインストール .....	10
読み上げテキスト用音声のインストール .....	12
再起動 .....	15
RM™ Easiteach™ のアンインストール .....	16
技術要件 .....	17
サポート .....	18

## インストールオプション

### DVD によるインストール

**RM™ Easiteach™** のインストール用 DVD をドライブに挿入してください。インストールプログラムが自動的に起動します。

インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、[マイコンピュータ] から DVD を含むドライブに移動します。DVD ドライブを開き、[**setup.exe**] をダブルクリックします。そして、下記の手順に従い「RM Easiteach Next Generation をインストールする」のセクションから始めてください。

### ウェブサイトからのダウンロード

Easilearn ウェブサイト ([www.easilearn.com](http://www.easilearn.com)) から Easiteach の最新バージョンをダウンロードできます。

アプリケーションがインストールを開始したら、下記の手順に従い、「RM Easiteach Next Generation をインストールする」のセクションから始めてください。

## RM™ Easiteach™ のインストール

(バージョン 1.5.0)

次の必須アプリケーションがインストールされていない場合、それらのインストールを問い合わせる画面が表示されます。

- Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
- Microsoft® Visual C++ 2010 再配布パッケージ(10.0.40219.01)
- Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
- Adobe® Flash Player v11.2 ( Internet Explorer® を使用しない場合)
- K-Lite codec pack basic (9.1.0)
- Windows® Media Player 11 またはそれ以降(Windows® XP)
- Windows® Media 9 codec (Windows® XP)
- OGG ビデオ／音声コーデック (Windows® XP)
- Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

画面に表示される手順に従ってください。

### 言語選択

使用する言語を選択してください。



## インストール

[インストール開始] または [カスタム インストール] を選択してください。



## カスタム インストール

カスタム インストールを選択した場合、インストールするオプションをクリックします。




## Easiteach InstallShield へようこそ

[次へ] をクリックして、次に進みます。



## ライセンス アグリーメント

ライセンス契約に関する概要を読み、「ライセンス アグリーメントの条項に同意します」を選択してください。



### デフォルトのページサイズ

RM™ Easiteach™ をコンピュータ画面、プロジェクタ、電子ホワイトボードに最適なサイズで表示するため、デフォルトのページサイズの選択は重要です。ドロップダウンメニューからデフォルトのページサイズを選択してください。



### デフォルトダウンロードセンターの場所

ダウンロードセンターについて、あなたの地域に最も的確な結果を表示するため、デフォルトダウンロードセンターの場所を選択することが重要です。ドロップダウンメニューからデフォルトダウンロードセンターの場所を選択します。



## カスタムセットアップ

カスタムセットアップ画面が表示されます。

- 項目をクリックし、チェックを選択することにより、必要な機能がインストールされていることを確認します。
- [次へ] をクリックして、続きます。

注意：機能説明欄にそれぞれの機能が必要とするディスク容量が表示されます。



RM™ Easiteach™ のインストール先を変更する場合、[変更] を選択して、新しいフォルダーを設定してください。

## インストール準備完了

- [インストール] をクリックして、インストールを開始します。



## InstallShield ウィザード完了

- [完了] をクリックすると、RM™ Easiteach™ のインストールが完了します。




RM™ Easiteach™ はデスクトップに作成されたショートカットアイコンから、また、[スタート] > [すべてのプログラム] > [ Easiteach Next Generation ] から起動することができます。

## Corbis マルチメディアパックのインストール

次世代 RM™ Easiteach™ には、画像および写真をはじめとする幅広い内容が付属しています。これらの内容は、次の手順にしたがって個別にインストールします。


### Corbis マルチメディアアセットパックの InstallShield ウィザードへようこそ

- [次へ] をクリックしてインストールするか、または、[キャンセル] をクリックして後でインストールします。



### ライセンスアグリーメント (Corbis マルチメディアアセットパック)

ライセンス契約に関する概要を読み、「ライセンスアグリーメントの条項に同意します」を選択してください。




インストール準備完了 (Corbis マルチメディアアセットパック)

- [インストール] をクリックして、インストールを開始します。



InstallShield ウィザード完了

- [完了] をクリックして、Corbis マルチメディアアセットパックのインストールを終了します。



## 読み上げテキスト用音声のインストール

RM™ Easiteach™ では、読み上げテキスト機能用に幅広い種類の音声を使用とします。これらの音声は本体とは別に次の手順でインストールします。

読み上げテキスト用音声の InstallShield ウィザードへようこそ

[次へ] をクリックしてインストールするか、または、[キャンセル] をクリックして後でインストールします。



ライセンス アグリーメント (読み上げテキスト用音声)

ライセンス契約に関する概要を読み、「ライセンス アグリーメントの条項に同意します」を選択してください。



## カスタムセットアップ（読み上げテキスト用音声）

カスタムセットアップ画面が表示されます。最大2つの声を選択することができます。



- 必要な言語の隣のボタンをクリックして、適切なオプションを選択します。
- [次へ]をクリックして、継続します。

注意：機能説明欄にそれぞれの機能が必要とするディスク容量が表示されます。

インストール準備完了（読み上げテキスト用音声）

- [インストール] をクリックして、インストールを開始します。



InstallShield ウィザード完了

- [完了] をクリックすると、読み上げテキスト用音声のインストールが完了します。



インストールが完了しました。 [OK] をクリックします。



## 再起動

インストールが完了するとコンピュータの再起動を確認する画面が表示されることがあります。その場合は、RM™ Easiteach™ を使用する前にコンピュータを再起動してください。




## RM™ Easiteach™ のアンインストール

[スタート]メニューから、[コントロールパネル]を開いてください。[プログラムの追加と削除]を選択してください。

- プログラムの追加と削除画面で、**Easiteach Next Generation**を選択して、ハイライトさせます。[変更]と[削除]の2つのボタンが表示されます。



- [削除]をクリックします。確認メッセージが表示されます。



- [OK]を選択します。

いくつかのメッセージが表示され、それらを確認すると削除が開始されます。アンインストールされると **Easiteach Next Generation** はプログラムの追加と削除画面に表示されなくなります。注意：リソースの削除に時間がかかることがあります。

## 技術要件

RM™ Easiteach™ を利用するための必須あるいは推奨のハードウェア／ソフトウェア構成は次のとおりです。

	必須	推奨
オペレーティングシステム	Windows® XP SP3 (32 ビット)、Windows Vista™ SP2 (32 または 64 ビット)、もしくは、Windows® 7 (32 または 64 ビット) Windows® 8 (32 または 64 ビット) Mac OS 10.6.8、10.7.2 (インテル用)	Windows® 7 (32 または 64 ビット) Windows® 8 (32 または 64 ビット)
プロセッサ	Windows : 1.8GHz 以上 Mac : 2GHz 以上	Windows : 2.5GHz 以上 Mac : 3.06 GHz 以上
メモリ	Windows : 512MB Mac : 2GB	Windows : 1GB Mac : 4GB
ハードディスク容量	Windows : 500MB Mac : 10GB	Windows : 1GB Mac : 10GB
グラフィックカード	64MB	256MB
画面表示	1024x768	1024x768 またはそれ以上

Windows® の場合は次のソフトウェアが必須です。

Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile  
 Microsoft® Visual C++ 2010 再配布パッケージ(10.0.40219.01)  
 Adobe® Flash Player v11.2 (Internet Explorer® を使用しない場合)  
 K-Lite codec pack basic (9.1.0)  
 Windows® Media Player 11 またはそれ以降 (Windows® XP)  
 Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)  
 OGG ビデオ／音声コーデック (Windows® XP)  
 Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)  
 Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

Mac の場合は次のソフトウェアが必須です。

XiphQT(decoders).component v 0.1.9  
 XiphQT.component v 0.1.9  
 ffmpeg2theora v 0.27  
 Adobe® Flash Player v 11  
 Flip4Mac

## サポート

Easiteach を使用するにあたりサポートが必要な場合、本書に回答が記載されていないか確認してください。本書は、[イーजीティーチメニュー] で [ヘルプ] アイコンを選択して表示することもできます。より詳しい技術サポートは、Easiteach のウェブサイト参照するか、サポートに連絡してください。オンラインヘルプは [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support) で、利用できます。ウェブサイトは、各国語で情報を提供しています。

一部地域では国内サポート態勢を整えています。詳細は [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support) をご覧ください。

もしくは、Easiteach の販売会社にご連絡ください。

Easiteach は、RM Education Ltd の英国での登録商標です。

Copyright © RM Education Ltd 2013. All rights reserved.