



**RM<sup>™</sup>easiteach<sup>™</sup>**  
NEXT GENERATION

설치 안내서

## 목차

설치 옵션 .....	3
RM™ Easiteach™ Next Generation 설치 .....	4
Corbis 멀티미디어 자산 팩 설치 .....	10
텍스트 음성 변환 기능 설치 .....	12
RM™ Easiteach™ Next Generation 제거 .....	16
기술 요구 사항 .....	17
지원 .....	18

## 설치 옵션

### DVD 설치

DVD 드라이브에 **RM™ Easiteach™ Next Generation DVD** 를 삽입하십시오. 설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다.

설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않으면 '내 컴퓨터'를 열고 DVD 가 들어 있는 드라이브로 이동하십시오. 해당 드라이브를 열고 **setup.exe** 를 더블 클릭하십시오. 그 다음에는 'RM Easiteach Next Generation 설치'로 시작되는 아래의 지침을 따르십시오.

### 웹사이트 다운로드

Easilearn 웹사이트([www.easilearn.com](http://www.easilearn.com))에서 최신 버전의 Easiteach 를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

애플리케이션의 설치가 시작되면 'RM Easiteach Next Generation 설치'로 시작되는 아래의 지침을 따르십시오.

## RM™ Easiteach™ Next Generation 설치

(버전 1.5.0)

필요한 모든 필수 구성 요소를 설치하지 않았다면 다음 중 하나 이상의 애플리케이션을 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다.

- Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
- Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)
- Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
- Internet Explorer®가 아닌 다른 브라우저용 Adobe®Flash Player v11.2
- K-Lite codec pack basic (9.1.0)
- Windows® Media Player 11 이상(Windows® XP)
- Windows® Media 9 codec (Windows® XP)
- OGG 비디오/오디오 코덱(Windows® XP)
- Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

화면에 나타나는 설치 지침을 따르십시오.

### 언어 선택

언어를 선택하십시오.



## 설치

지금 설치 또는 사용자 지정 설치를 선택하십시오.



## 사용자 지정 설치

사용자 지정 설치를 선택한 경우 설치할 옵션을 선택하십시오.



Easiteach Next Generation 용 InstallShield 마법사 시작  
계속하려면 다음을 클릭하십시오.



사용권 계약  
사용권 내용을 읽고 '사용권 계약에 동의합니다'를 선택하십시오.



### 기본 페이지 크기

RM™ Easiteach™ Next Generation 을 사용 중인 컴퓨터, 프로젝터 또는 대화형 화이트보드에 맞는 최적의 크기로 표시하려면 기본 페이지 크기를 선택하는 것이 중요합니다. 드롭다운 메뉴에서 사용하려는 기본 페이지 크기를 선택하십시오.



### 기본 다운로드 센터 위치

다운로드 센터에서 자신의 위치와 가장 관련 있는 결과를 표시하려면 기본 위치를 선택해야 합니다. 드롭다운 메뉴에서 기본 위치를 선택합니다.



## 사용자 지정 설치

사용자 지정 설치 창이 나타납니다.

- 항목을 클릭하고 기호를 선택하여 필요한 기능을 설치하십시오.
- 계속하려면 다음을 클릭하십시오.

참고로 기능 설명은 각 기능에 필요한 하드 드라이브 공간을 나타냅니다.



RM™ Easiteach™ Next Generation 의 설치 위치를 변경하려면 변경을 선택하고 현재 대상 폴더 변경대화 상자에서 새 위치를 입력하십시오.



### 프로그램 설치 준비

- 계속하려면 설치를 클릭하십시오.



### InstallShield 마법사 완료

- 마침을 클릭하여 RM™ Easiteach™ Next Generation 의 설치를 완료하십시오.



바탕 화면에 Easiteach 의 바로 가기가 만들어집니다. 또는 시작 > 모든 프로그램 > Easiteach Next Generation 으로 이동하여 시작할 수도 있습니다.

## Corbis 멀티미디어 자산 팩 설치

RM™ Easiteach™ Next Generation 은 이미지와 사진을 포함하여 다양한 자산을 제공합니다. 이러한 자산은 아래의 지침을 따라 별도로 설치해야 합니다.

### Corbis 멀티미디어 자산 팩용 InstallShield 마법사 시작

- 계속하려면 다음을 클릭하고 나중에 설치하려면 취소를 클릭하십시오.



### 사용권 계약(Corbis 멀티미디어 자산 팩)

사용권 내용을 읽고 '사용권 계약에 동의합니다' 를 선택하십시오.




### 프로그램 설치 준비(Corbis 멀티미디어 자산 팩)

- 계속하려면 설치를 클릭하십시오.



### InstallShield 마법사 완료

- Corbis 자산 팩 설치를 완료하려면 마침을 클릭하십시오.



## 텍스트 음성 변환 기능 설치


RM™ Easiteach™ Next Generation 은 텍스트 음성 변환에 사용되는 다양한 음성과 함께 제공됩니다. 이러한 음성은 아래의 지침을 따라 별도로 설치해야 합니다.

텍스트 음성 변환 설치 프로그램용 InstallShield 마법사 시작  
계속하려면 다음을 클릭하고 나중에 설치하려면 취소를 클릭하십시오.



사용권 계약(텍스트 음성 변환 설치 프로그램)

사용권 내용을 읽고 '사용권 계약에 동의합니다'를 선택하십시오.



사용자 지정 설치(텍스트 음성 변환 설치 프로그램)

사용자 지정 설치 창이 나타납니다. 최대 2 개의 목소리를 설치할 수 있습니다.



- 필요한 언어 옆의 버튼을 클릭하고 적절한 옵션을 선택하십시오.
- 계속하려면 다음을 클릭하십시오.

기능 설명은 각 기능에 필요한 하드 드라이브 공간을 나타냅니다.

### 프로그램 설치 준비(텍스트 음성 변환 설치 프로그램)

- 계속하려면 설치를 클릭하십시오.



### InstallShield 마법사 완료

- 텍스트 음성 변환 기능의 설치를 완료하려면 마침을 클릭하십시오.



이제 설치가 완료되었습니다. 확인을 클릭하십시오.



## 다시 시작


설치를 마치면 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 이러한 경우 Easiteach 를 사용하기 전에 컴퓨터를 다시 시작하십시오.



## RM™ Easiteach™ Next Generation 제거

애플리케이션을 제거하려면 시작 메뉴 > 제어판으로 이동하십시오. 프로그램 추가/제거를 선택하십시오.

- 프로그램 추가/제거 창에서 Easiteach Next Generation 을 선택하십시오. 선택하면 변경과 제거버튼이 표시됩니다.



- 제거를 클릭하십시오. 확인 메시지가 나타납니다.



- 확인(OK)을 선택합니다

제거가 진행 중이고 완료까지 걸리는 시간을 알려 주는 몇 가지 다른 메시지가 나타납니다. 제거가 완료되면 프로그램 추가/제거 창에 Easiteach Next Generation 이 더 이상 표시되지 않습니다. 참고로 제거할 자산의 양이 상당하기 때문에 제거하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.



## 기술 요구 사항

RM™ Easiteach™ Next Generation 을 사용하는 데 필요한 최소/권장 하드웨어 및 소프트웨어는 다음과 같습니다.

	최소	권장
운영 체제	Windows® XP SP3(32비트), Windows Vista™ SP2 (32 또는 64비트), Windows® 7(32 또는 64비트) 또는 Windows® 8(32 또는 64비트)를 사용하는 독립형 컴퓨터 Mac OS 10.6.8, 10.7.2 (Intel)	Windows® 7(32 또는 64 비트) 또는 Windows® 8(32 또는 64 비트)를 사용하는 독립형 컴퓨터
프로세서	Windows: 1.8GHz+ Mac: 2GHz+	Windows: 2.5GHz+ Mac: 3.06 GHz+
메모리	Windows: 512MB Mac: 2GB	Windows: 1GB Mac: 4GB
스토리지	Windows: 500MB Mac: 10GB	Windows: 1GB Mac: 10GB
그래픽 카드	64MB	256MB
화면	1024x768	1024x768 이상

**Windows®**의 경우 다음과 같은 구성 요소가 필요합니다.

Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile  
 Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)  
 비인터넷 Explorer® 브라우저용 Adobe® Flash Player v11.2  
 K-Lite codec pack basic (9.1.0)  
 Windows® Media Player 11 이상(Windows® XP)  
 Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)  
 OGG 비디오/오디오 코덱(Windows® XP)  
 Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)  
 Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

**Mac**의 경우 다음과 같은 구성 요소가 필요합니다.

XiphQT(디코더).component v 0.1.9  
 XiphQT.component v 0.1.9  
 ffmpeg2theora v 0.27  
 Adobe® Flash Player v 11  
 Flip4Mac

## 지원

Easiteach 사용 시 지원이 필요한 경우 본 안내서에 궁금한 사항에 대한 답이 있는지 살펴보십시오. 본 안내서는 도움말 옵션을 선택하여 'e' 메뉴에서 액세스할 수도 있습니다. 자세한 도움말과 기술 지원이 필요한 경우 Easiteach 웹사이트를 방문하거나 지원 센터에 문의하십시오. 온라인 도움말을 이용하려면 [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support)을 방문하십시오. Easiteach 웹사이트는 다양한 언어로 정보를 제공하고 있습니다.

일부 지역에서는 현지 지원 서비스를 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support)에서 확인하십시오.

또는 Easiteach를 공급한 회사에 문의하십시오.

Easiteach 는 영국에서 RM Education Ltd 의 상표입니다.

Copyright © RM Education Ltd 2013. All rights reserved.