



**RM**<sup>™</sup> **easiteach**<sup>™</sup>  
NEXT GENERATION

Diegimo vadovas

## Turinys

Diegimo parinktys.....	3
„RM™ Easiteach™ Next Generation“ diegimas .....	4
„Corbis“ įvairialypės informacijos išteklių paketo diegimas .....	10
Teksto įgarsinimo balsų diegimas .....	12
„RM™ Easiteach™ Next Generation“ pašalinimas.....	16
Techniniai reikalavimai.....	17
Palaikymas.....	18

## Diegimo parinktys

### DVD diegimas

**Įdėkite „RM™ Easiteach™ Next Generation“ DVD į DVD įrenginį ir diegimo programa bus paleista automatiškai.**

Jei diegimo programa automatiškai nepaleidžiama, atverkite aplanką „Mano kompiuteris“ ir raskite atmintinę, kurioje yra DVD. Atverkite atmintinę ir dukart spustelėkite failą „setup.exe“. Tada vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, pradedant nuo dalies „RM Easiteach Next Generation“ diegimas“.

### Atsisiuntimas iš svetainės

Naujausią „RM Easiteach Next Generation“ versiją galite atsisiųsti ir įdiegti iš „RM Easilearn“ svetainės ([www.easilearn.com](http://www.easilearn.com)).

Kai bus pradėtas programos diegimas, laikykitės toliau pateiktų instrukcijų, pradedant nuo dalies „RM Easiteach Next Generation“ diegimas“.

## „RM™ Easiteach™ Next Generation“ diegimas

(Versija 1.5.0)

Jei neturite įdiegtų visų būtinų sąlygų, gali būti paprašyta, kad įdiegtumėte vieną ar daugiau iš šių programų:

- „Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile“
- „Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable“(10.0.40219.01)
- „Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer“(Windows® XP)
- „Adobe® Flash Player v11.2“, jei naudojama ne „Internet Explorer®“ naršyklė
- „K-Lite codec pack basic“ (9.1.0)
- „Windows® Media Player 11“ arba naujesnė versija
- „Windows® Media 9“ kodekas
- OGG vaizdo / garso įrašų kodekas
- „Microsoft® DirectX 9“

Vadovaukitės ekrane rodomomis diegimo instrukcijomis.

### Kalbos pasirinkimas

Pasirinkite kalbą.



### Įdiekite

Pasirinkite „Įdiegti dabar“ arba „Pasirinktinis diegimas“.



### Pasirinktinis diegimas

Jei pasirinkote „Pasirinktinis diegimas“, pažymėkite pageidaujamas įdiegti parinktis.



Sveiki! Čia „Easiteach Next Generation“ InstallShield vedlys  
Jei norite tęsti, spustelėkite „Pirmyn“.



### Licencijos sutartis

Perskaitykite licencijos santrauką ir pasirinkite „Aš sutinku su licencijos sutarties sąlygomis“.



### Numatytais puslapio dydis

Siekiant užtikrinti, kad „RM™ Easiteach™ Next Generation“ būtų rodoma optimaliu jūsų kompiuteriui, projektoriui ar interaktyviajai lentai dydžiu, svarbu pasirinkti numatytąjį puslapio dydį. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite pageidaujamą naudoti numatytąjį puslapio dydį.



### Numatytoji atsisiuntimų centro lokalė

Norint atsisiuntimų centre matyti jūsų vietai aktualiausius rezultatus, svarbu pasirinkti numatytąją lokalę. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite savo numatytąją lokalę.




## Pasirinktinė sąranka

Pasirodys pasirinktinės sąrankos langas.

- Pasirūpinkite, kad būtų įdiegtos visos jums reikalingos funkcijos, spustelėdami ant elemento ir pasirinkdami varnelę.
- Jei norite tęsti, spustelėkite „Pirmyn“.

Atkreipkite dėmesį, kad „Funkcijos apraše“ nurodyta, kiek vietos kiekvienai funkcijai reikia jūsų standžiajame diske.



Jei norite pakeisti „RM™ Easiteach™ Next Generation“ diegimo vietą, pasirinkite „Keisti...“ ir aplanko „Keisti dabartinį paskirties aplanką“ atitinkamame laukelyje įveskite naują vietą.



### Parengta įdiegti programą

- Jei norite tęsti, spustelėkite „Įdiegti“.



### InstallShield vedlys baigė darbą

- Spustelėkite „Baigti“, kad užbaigtumėte „RM™ Easiteach™ Next Generation“ diegimą.




Programa „RM Easiteach“ bus įdiegta su nuoroda ant jūsų darbalaukio, taip pat ją bus galima atverti pasirinkus „Pradžia > Visos programos > Easiteach Next Generation“.

## „Corbis“ įvairialypės informacijos išteklių paketo diegimas

Programa „RM™ Easiteach™ Next Generation“ turi daugybę išteklių, įskaitant vaizdus ir nuotraukas. Šie ištekliai įdiegiami atskirai, vadovaujantis toliau pateikiamomis instrukcijomis.


### Sveiki! Čia „Corbis“ įvairialypės informacijos išteklių paketo InstallShield vedlys

- Jei norite tęsti, spustelėkite „Pirmyn“, arba jei diegimą norite užbaigti vėliau, spustelėkite „Atšaukti“.




### Licencijos sutartis („Corbis“ įvairialypės informacijos išteklių paketas)

Perskaitykite licencijos santrauką ir pasirinkite „Aš sutinku su licencijos sutarties sąlygomis“.



### Parengta įdiegti programą („Corbis“ įvairialypės informacijos išteklių paketą)

- Jei norite tęsti, spustelėkite „Įdiegti“.



### InstallShield vedlys baigė darbą

- Spustelėkite „Baigti“, kad užbaigtumėte „Corbis“ įvairialypės informacijos išteklių paketo diegimą.




## Teksto įgarsinimo balsų diegimas

Programoje „RM™ Easiteach™ Next Generation“ siūlomi įvairūs balsai, kuriuos galima naudoti teksto įgarsinimo funkcijai. Šie balsai įdiegiami atskirai, vadovaujantis toliau pateikiamomis instrukcijomis.


### Sveiki! Čia balso įgarsinimo diegimo programos InstallShield vedlys

Jei norite tęsti, spustelėkite „Pirmyn“, arba jei diegimą norite užbaigti vėliau, spustelėkite „Atšaukti“.



### Licencijos sutartis (teksto įgarsinimo diegimo programa)

Perskaitykite licencijos santrauką ir pasirinkite „Aš sutinku su licencijos sutarties sąlygomis“.



### Pasirinktinė sąranka (teksto įgarsinimo diegimo programa)

Pasirodys langas „Pasirinktinė sąranka“. Galite įdiegti ne daugiau dviejų balsų.



- Spustelėkite prie kiekvienos reikiamos kalbos esantį mygtuką ir pasirinkite atitinkamą parinktį.
- Jei norite tęsti, spustelėkite „Pirmyn“.

„Funkcijos apraše“ nurodyta, kiek vietos kiekvienai funkcijai reikia jūsų standžiajame diske.

**Parengta įdiegti programą (teksto įgarsinimo diegimo programą)**

- Jei norite tęsti, spustelėkite „Įdiegti“.



**InstallShield vedlys baigė darbą**

- Spustelėkite „Baigti“, kad užbaigtumėte teksto įgarsinimo diegimą.



Diegimas baigtas. Spustelėkite „Gerai“.



### Paleiskite iš naujo


Kai baigsite diegti programą, gali būti paprašyta, kad iš naujo paleistumėte savo kompiuterį. Jei pasirodė toks prašymas, prieš mėgindami naudoti „RM Easiteach“, paleiskite savo kompiuterį iš naujo.




## „RM™ Easiteach™ Next Generation“ pašalinimas

Norėdami pašalinti šią programą, eikite į „Pradžios meniu > Valdymo skydas“. Pasirinkite parinktį „Pridėti arba šalinti programas“.

- Lango „Pridėti arba šalinti programas“, pasirinkite „Easiteach Next Generation“, kad ji būtų pažymėta. Pažymėjus programą, pasirodys du mygtukai „Keisti“ ir „Šalinti“.



- Spustelėkite „Šalinti“. Pasirodys patvirtinimo pranešimas.



- Pasirinkite „Gera“.

Pasirodys keli skirtingi pranešimai, patvirtinantys, kad vyksta programos šalinimas, ir nurodantys, kiek tai užtruks. Pašalinus „RM Easiteach Next Generation“, ji nebebus rodoma rodinyje „Pridėti arba šalinti programas“. Atkreipkite dėmesį, kad šis procesas gali šiek tiek užtrukti, nes reikia pašalinti nemažai išteklių.



## Techniniai reikalavimai

Minimali ir rekomenduojama aparatinė ir programinė įranga, reikalinga norint naudoti „RM™ Easiteach™ Next Generation“:

	Minimali	Rekomenduojama
Operacinė sistema	Autonominiai kompiuteriai, kuriuose naudojama operacinė sistema „Windows® XP SP3“ (32 bitų), „Windows Vista™ SP2“ (32 arba 64 bitų), „Windows 7“ (32 arba 64 bitų) arba „Windows 8“ (32 arba 64 bitų)	Autonominiai kompiuteriai, kuriuose naudojama operacinė sistema „Windows 7“ (32 arba 64 bitų) arba „Windows 8“ (32 arba 64 bitų)
Procesorius	„Windows“: 1,8 GHz+	„Windows“: 2,5 GHz+
Atmintis	„Windows“: 512 MB	„Windows“: 1 GB
Saugykla	„Windows“: 500 MB	„Windows“: 1 GB
Grafikos plokštė	64 MB	256 MB
Ekranas	1024x768	1024x768 arba didesnis

Toliau nurodytos sąlygos yra būtinos operacinei sistemai „Windows®“:

„Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile“  
 „Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable“(10.0.40219.01)  
 „Adobe® Flash Player v11.2“, jei naudojama ne „Internet Explorer®“ naršyklė  
 „K-Lite codec pack basic (9.1.0)“  
 „Windows® Media Player 11“ arba naujesnė versija (Windows® XP)  
 „Windows Media 9“ kodekas (Windows® XP)  
 OGG vaizdo / garso įrašų kodekas (Windows® XP)  
 „Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer“(Windows® XP)  
 „Microsoft® DirectX 9“(Windows® XP)

## Palaikymas

Jei naudojant „RM™ Easiteach™ Next Generation“ prireiktų palaikymo, naudotojo vadovą galima pasiekti per „e“ meniu, pasirinkus meniu parinktį „Žinynas“. Daugiau pagalbos ir techninio palaikymo rasite apsilankę „RM Easiteach“ svetainėje arba kreipęsi į palaikymą.

Pagalba internetu: [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support). Šioje svetainėje informacija pateikiama įvairiomis kalbomis.

Tam tikrose teritorijose turime galimybę teikti palaikymą šalyje. Daugiau informacijos: [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support).

Arba kreipkitės į bendrovę, iš kurios gavote „RM Easiteach“.

„Easiteach“ yra Jungtinėje Karalystėje registruotos „RM Education Ltd“ prekės ženklas.

© „RM Education Ltd“, 2013 m. Visos teisės saugomos.