



**RM**<sup>™</sup> **easiteach**<sup>™</sup>  
NEXT GENERATION

Installatiegids

## Inhoudsopgave

Installatieopties .....	3
Installeren vanaf de dvd .....	3
Downloaden vanaf de website .....	3
RM™ Easiteach™ Next Generation installeren .....	4
Het Corbis Multimedia Asset Pack installeren .....	10
Text to speech voices installeren .....	12
Opnieuw opstarten .....	15
RM™ Easiteach™ Next Generation verwijderen.....	16
Technische vereisten .....	17
Ondersteuning.....	18

## Installatieopties

### Installeren vanaf de dvd

**Plaats de dvd met RMTM Easiteach™ Next Generation in het dvd-station. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.**

Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, klikt u op 'Deze computer' en navigeert u naar het station met de dvd. Open dit station, dubbelklik op setup.exe en volg de onderstaande instructies, te beginnen met het hoofdstuk 'RM Easiteach Next Generation installeren'.

### Downloaden vanaf de website

Ga naar de Easilearn-website om de nieuwste versie van Easiteach te downloaden en te installeren.

Volg tijdens het installeren van de applicatie de onderstaande instructies, te beginnen met het hoofdstuk 'RM Easiteach Next Generation installeren'.

## RM™ Easiteach™ Next Generation installeren

(Versie 1.5.0)

Als op uw computer niet alle onderdelen zijn geïnstalleerd die RM™ Easiteach™ Next Generation nodig heeft, dan wordt u gevraagd om een of meer van de volgende applicaties te installeren:

- Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
- Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)
- Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
- Adobe® Flash Player v11.2 voor andere browsers dan Internet Explorer®
- K-Lite codec pack basic (9.1.0)
- Windows® Media Player 11 of hoger (Windows® XP)
- Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)
- OGG Video / Audio Codec (Windows® XP)
- Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

Volg de installatie-instructies op het scherm.

### Taal selecteren

Selecteer een taal.



## Installeren

Selecteer Nu installeren of Aangepaste installatie.



## Aangepaste installatie

Als Aangepaste installatie is geselecteerd, moet u de opties die u wilt installeren aanvinken.




## InstallShield Wizard voor Easiteach Next Generation

- Klik op Volgende om door te gaan.



## Gebruiksrechtsovereenkomst

Lees de gebruiksrechtsovereenkomst en selecteer 'Ik ga akkoord met de voorwaarden van de Gebruiksrechtsovereenkomst'.





### Standaardpaginagrootte

Om ervoor te zorgen dat RM™ Easiteach™ Next Generation de beste paginagrootte voor uw computer, projector of interactieve whiteboard gebruikt, is het belangrijk dat u een standaardpaginagrootte kiest. Selecteer de standaardpaginagrootte in het keuzemenu.



### Downloadcenter – Standaardlocatie

Om ervoor te zorgen dat het downloadcenter de resultaten weergeeft die het meest relevant voor uw locatie zijn, is het belangrijk dat u een standaardlocatie kiest. Selecteer uw standaardlocatie in het keuzemenu.



## Aangepaste Setup

Het venster Aangepaste Setup wordt geopend.

- Zorg dat de benodigde functies geïnstalleerd worden door op de betreffende items te klikken en het vinkje te selecteren.
- Klik op Volgende om door te gaan.

De Omschrijving geeft aan hoeveel ruimte iedere functie op de harde schijf nodig heeft.



Als u RM™ Easiteach™ Next Generation in een andere map op uw computer wilt installeren, selecteert u Wijzigen en geeft u in het betreffende veld van het venster Doelmap wijzigen een nieuwe locatie op. Selecteer OK om de doelmap te wijzigen of Annuleren om de software in de map Programmabestanden op te slaan.



## Gereed om het programma te installeren

- Klik op Installeren om door te gaan.



## De InstallShield Wizard is voltooid

- Klik op Voltooien om de installatie van RM™ Easiteach™ Next Generation te voltooien.




Easiteach is nu geïnstalleerd. U kunt het programma openen met de snelkoppeling op uw bureaublad of via het menu Start > Alle programma's > Easiteach Next Generation.

## Het Corbis Multimedia Asset Pack installeren

RM™ Easiteach™ Next Generation komt met talrijke items, waaronder afbeeldingen en foto's. Deze items worden apart geïnstalleerd; volg hiervoor de onderstaande instructies.


### Welkom bij de InstallShield Wizard voor Corbis Multimedia Asset Pack

- Klik op Volgende om door te gaan of op Annuleren als u de installatie op een later tijdstip wilt voltooien.



### Gebruiksrechtsovereenkomst (Corbis Multimedia Asset Pack)

Lees de gebruiksrechtsovereenkomst en selecteer 'Ik ga akkoord met de voorwaarden van de Gebruiksrechtsovereenkomst'.




## Gereed om het programma te installeren (Corbis Multimedia Asset Pack)

- Klik op Installeren om door te gaan.



## De InstallShield Wizard is voltooid

- Klik op Voltooien om de installatie van Corbis Multimedia Asset Pack te voltooien.




## Text to speech voices installeren

RM™ Easiteach™ Next Generation komt met allerlei stemmen voor gebruik met de functie tekst-naar-spraak. Deze stemmen worden apart geïnstalleerd; volg hiervoor de onderstaande instructies.


### InstallShield Wizard voor Text to speech voices

Klik op Volgende om door te gaan of op Annuleren als u de installatie op een later tijdstip wilt voltooien.



### Gebruiksrechtovereenkomst (Text to speech voices installer)

Lees de gebruiksrechtovereenkomst en selecteer 'Ik ga akkoord met de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst'.



### Aangepaste Setup (Text to speech voices installer)

Het venster Aangepaste Setup wordt geopend. U kunt maximaal twee stemmen installeren.



- Klik op de knop naast iedere taal die u wilt gebruiken en selecteer de gewenste optie.
- Klik op Volgende om door te gaan.

De Omschrijving geeft aan hoeveel ruimte iedere functie op de harde schijf nodig heeft.



### Gereed om het programma te installeren (Text to speech voices installer)

- Klik op Installeren om door te gaan.



### De InstallShield Wizard is voltooid

- Klik op Voltooien om de installatie van Text to speech voices te voltooien.





De installatie is nu voltooid. Klik op OK.



## Opnieuw opstarten


Wanneer de installatie is voltooid, wordt u mogelijk gevraagd om uw computer opnieuw te starten. In dat geval dient u de computer opnieuw te starten, pas dan kunt u Easiteach gebruiken.



## RM™ Easiteach™ Next Generation verwijderen

Als u de applicatie wilt verwijderen, navigeert u naar het menu Start > Configuratiescherm. Selecteer de optie Programma's installeren of verwijderen.

- Selecteer in het venster Programma's installeren of verwijderen de optie Easiteach Next Generation, zodat deze optie gemarkeerd is. Wanneer deze optie gemarkeerd is, worden twee knoppen geactiveerd: Wijzigen en Verwijderen.



- Klik op Verwijderen. U wordt gevraagd uw keuze te bevestigen.



- Selecteer OK.

Er worden diverse berichten weergegeven om te bevestigen dat het programma wordt verwijderd en hoe lang dit duurt. Wanneer Easiteach Next Generation is verwijderd, staat het programma niet meer in de lijst met programma's om te installeren of verwijderen. Let op: dit kan een tijdje duren omdat er veel items verwijderd moeten worden.

## Technische vereisten

De minimale en aanbevolen hardware en software die vereist zijn om RM™ Easiteach™ Next Generation te gebruiken, zijn als volgt:

	Minimaal	Aanbevolen
Besturingssysteem	Stand-alone computers met Windows® XP SP3 (32 Bit), Windows Vista™ SP2 (32-bits of 64-bits), Windows® 7 (32- of 64-bits) of Windows® 8 (32- of 64-bits) Mac OS 10.6.8, 10.7.2 (Intel)	Stand-alone computers met Windows® 7 (32- of 64-bits) of Windows® 8 (32- of 64-bits)
Processor	Windows: 1,8GHz+ Mac: 2GHz+	Windows: 2,5GHz+ Mac: 3,06 GHz+
Geheugen	Windows: 512MB Mac: 2GB	Windows: 1GB Mac: 4GB
Opslag	Windows: 500MB Mac: 10GB	Windows: 1GB Mac: 10GB
Grafische kaart	64 MB	256 MB
Scherm	1024 x 768	1024 x 768 of hoger

### De volgende componenten zijn een vereiste voor Windows®:

Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile  
 Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)  
 Adobe® Flash Player v11.2 voor andere browsers dan Internet Explorer®  
 K-Lite codec pack basic (9.1.0)  
 Windows® Media Player 11 of hoger (Windows® XP)  
 Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)  
 OGG Video/Audio Codec (Windows® XP)  
 Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)  
 Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

### De volgende componenten zijn een vereiste voor Mac:

XiphQT(decoders).component v 0.1.9  
 XiphQT.component v 0.1.9  
 ffmpeg2theora v 0.27  
 Adobe® Flash Player v 11  
 Flip4Mac

## Ondersteuning

Als u ondersteuning nodig hebt bij het gebruik van Easiteach kunt u deze handleiding doorlezen om te zien of er antwoord op uw vraag wordt gegeven. Deze handleiding is tevens toegankelijk vanaf het e-menu, door de optie Help te kiezen. Voor meer hulp en technische ondersteuning kunt u naar de website van Easiteach gaan of contact opnemen met de ondersteuningsdienst. Ga voor online-Help naar [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support). Op deze website vindt u informatie in allerlei talen.

Voor bepaalde regio's bieden wij ondersteuningsdiensten in het desbetreffende land. Kijk op [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support)

U kunt ook contact opnemen met het bedrijf waarvan u Easiteach hebt gekocht.

Easiteach is een handelsmerk van RM Education Ltd in het Verenigd Koninkrijk.

Copyright © RM Education Ltd 2013. Alle rechten voorbehouden.