



**RM**<sup>™</sup>**easiteach**<sup>™</sup>  
NEXT GENERATION

Installationshandbok

## Innehåll

Installationsalternativ.....	3
DVD-installation .....	3
Nedladdning från webbplats.....	3
Installera RM™ Easiteach™ Next Generation .....	4
Installera resurspaket för Corbis multimedia .....	10
Installera rösterna för Text till tal .....	12
Starta om datorn .....	15
Avinstallera RM™ Easiteach™ Next Generation .....	16
Tekniska krav .....	17
Kundtjänst .....	18

## Installationsalternativ

### DVD-installation

#### **Sätt i DVD-skivan RM™ Easiteach™ Next Generation i DVD-spelaren och installationsprogrammet startar automatiskt.**

Om installationsprogrammet inte startar automatiskt öppnar du "Den här datorn" och öppnar den drivenhet som innehåller DVD-skivan. Öppna drivenheten och dubbelklicka på setup.exe. Följ därefter instruktionerna nedan, från avsnittet "Installera RM Easiteach Next Generation".

### Nedladdning från webbplats

Du kan ladda ner och installera den senaste versionen av Easiteach från Easilearns webbplats ([www.easilearn.com](http://www.easilearn.com)).

När väl programmets installation påbörjas följer du instruktionerna nedan, från avsnittet "Installera RM Easiteach Next Generation".

## Installera RM™ Easiteach™ Next Generation

(Version 1.5.0)

Om du inte uppfyller de grundläggande tekniska kraven, kan du uppmanas att installera ett eller flera av följande program:

- Microsoft® .Net Framework 4 Klientprofil
- Microsoft® Visual C++ 2010 Omdistribuerbar (10.0.40219.01)
- Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
- Adobe® Flash Player v11.2 för andra webbläsare än Internet Explorer®
- K-Lite codec pack basic (9.1.0)
- Windows® Media Player 11 eller senare (Windows® XP)
- Windows® Media 9 codec (Windows® XP)
- OGG video- /audiocodec (Windows® XP)
- Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

Följ instruktionerna på skärmen.

### Välja språk

Välj ett språk.



## Installera

Välj Installera nu eller Anpassad installation.



## Anpassad installation

Om anpassad installation valts markerar du de alternativ du vill installera.




## Välkommen till InstallShield-guiden för Easiteach Next Generation

Klicka Nästa för att fortsätta.



## Licensavtal

Läs sammanfattningen av licensavtalet och välj "Jag accepterar villkoren i licensavtalet".



### Standard för sidstorlek

För att se till att RM™ Easiteach™ Next Generation visas i optimal storlek för din dator, projektor eller interaktiva whiteboard är det viktigt att välja standard för sidstorlek. Välj den standard för sidstorlek du önskar från rullgardinsmenyn.



### Standardplats för nedladdningscentrum

För att kunna visa de resultat som är mest relevanta för din plats i nedladdningscentret är det viktigt att välja en standardplats. Välj din standardplats från rullgardinsmenyn.



## Anpassad installation

Fönstret för anpassad installation visas.

- Installera de funktioner du behöver genom att markera dem
- Klicka nästa för att fortsätta.

Observera att funktionsbeskrivningen anger hur mycket ledigt utrymme på din hårddisk som krävs för varje funktion.



Om du vill ändra plats för var RM™ Easiteach™ Next Generation installeras väljer du Ändra och anger en ny plats i fältet för Ändra aktuell målmapp.



## Redo att installera programmet

Klicka Installera för att fortsätta.



## Installshield-guiden slutförd

Klicka Slutför för att slutföra installationen av RM™ Easiteach™ Next Generation.




Easiteach har installerat en genväg på ditt skrivbord och finns även tillgängligt under Start > Alla program > Easiteach Next Generation.

## Installera resurspaket för Corbis multimedia

Med RM™ Easiteach™ Next Generation medföljer en rad olika resurser inklusive bilder och foton. Dessa resurser installerar du separat genom att följa instruktionerna nedan.


### Välkommen till InstallShield-guiden för resurspaket för Corbis multimedia

Klicka Nästa för att fortsätta eller Avbryt om du vill slutföra installationen vid ett senare tillfälle.



### Licensavtal (resurspaket för Corbis multimedia)

Läs sammanfattningen av licensavtalet och välj "Jag accepterar villkoren i licensavtalet".



## Redo att installera programmet (resurspaket för Corbis multimedia)

Klicka Installera för att fortsätta.



## Installshield-guiden slutförd

- Klicka Slutför för att slutföra installationen av resurspaketet för Corbis multimedia.



## Installera rösterna för Text till tal

Med RM™ Easiteach™ Next Generation medföljer en rad olika röster som kan användas för funktionen text till tal. Dessa röster installerar du separat genom att följa instruktionerna nedan.


### Välkommen till InstallShield-guiden för installation av Text till tal-rösterna

Klicka Nästa för att fortsätta eller Avbryt om du vill slutföra installationen vid ett senare tillfälle.



### Licensavtal (installation av Text till tal-rösterna)

Läs sammanfattningen av licensavtalet och välj "Jag accepterar villkoren i licensavtalet".



### Anpassad installation (installation av Text till tal-rösterna)

Fönstret för anpassad installation visas. Du kan välja att installera upp till två röster.



- Klicka på knappen bredvid varje språk du behöver och välj de alternativ som passar bäst.
- Klicka nästa för att fortsätta.

Funktionsbeskrivningen anger hur mycket ledigt utrymme på din hårddisk som krävs för varje funktion.

### Redo att installera programmet (installera Text till tal-rösterna)

Klicka Installera för att fortsätta.



### Installshield-guiden slutförd

Klicka Slutför för att slutföra installationen av Text till tal-rösterna.



Installationen är nu slutförd. Klicka OK.



## Starta om datorn


När du väl slutfört installationen kan du uppmanas att starta om din dator. Om du uppmanas att göra detta startar du om datorn innan du försöker använda Easiteach.




## Avinstallera RM™ Easiteach™ Next Generation

För att avinstallera programmet går du till Start-menyn > Kontrollpanelen. Välj alternativet Lägg till eller ta bort program.

I fönstret Lägg till eller ta bort program markerar du Easiteach Next Generation. När programmet är markerat visas två knappar; Ändra och Ta bort.



Klicka Ta bort. Ett bekräftelsemeddelande visas.



Välj OK.

Flera olika meddelanden visas för att bekräfta att programmet håller på att avinstalleras och hur lång tid det är kvar innan avinstallationen är slutförd. När Easiteach Next Generation väl avinstallerats finns det inte längre kvar på skärmen Lägg till eller ta bort program. Observera att detta kan ta en stund eftersom det är en ansenlig mängd resurser som tas bort.



## Tekniska krav

Minimum och rekommenderad maskinvara och programvara som krävs för att använda RM™ Easiteach™ Next Generation är:

	Minimum	Rekommenderad
Operativsystem	Fristående datorer med Windows® XP SP3 (32 Bit), Windows Vista™ SP2 (32 eller 64 Bit), Windows® 7 (32 eller 64 Bit) eller Windows® 8 (32 eller 64 Bit) Mac OS 10.6.8, 10.7.2 (Intel)	Fristående datorer med Windows® 7 (32 eller 64 Bit) eller Windows® 8 (32 eller 64 Bit)
Processorer	Windows: 1,8GHz+ Mac: 2GHz+	Windows: 2,5GHz+ Mac: 3,06 GHz+
Minne	Windows: 512MB Mac: 2GB	Windows: 1GB Mac: 4GB
Hårddiskutrymme	Windows: 500MB Mac: 10GB	Windows: 1GB Mac: 10GB
Grafikkort	64 MB	256 MB
Skärm	1024 x 768	1024 x 768 eller högre

### Följande krävs för Windows®:

Microsoft® .Net Framework 4 klientprofil  
 Microsoft® Visual C++ 2010 Omdistribuerbar (10.0.40219.01)  
 Adobe® Flash Player v11.2 för andra webbläsare än Internet Explorer®  
 K-Lite codec pack basic (9.1.0)  
 Windows® Media Player 11 eller senare (Windows® XP)  
 Windows® Media 9 codec (Windows® XP)  
 OGG video- /audiocodec (Windows® XP)  
 Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)  
 Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

### Följande krävs för Mac:

XiphQT(decoders).component v 0.1.9  
 XiphQT.component v 0.1.9  
 ffmpeg2theora v 0.27  
 Adobe® Flash Player v 11  
 Flip4Mac

## Kundtjänst

Om du behöver hjälp för att använda Easiteach kan du först läsa igenom denna handbok för att få svar på dina frågor. Denna handbok kan även läsas via "e"-menyn under alternativet Hjälp. För ytterligare hjälp och teknisk support kan du besöka Easiteachs webbplats eller kontakta kundtjänst. För att få hjälp online, besök [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support). Webbplatsen ger information på flera olika språk.

I vissa område finns har vi landsspecifika arrangemang. Besök [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support) för mer information.

Du kan även kontakta det företag som tillhandahöll Easiteach.

Easiteach är ett varumärke tillhörande RM Education Ltd i Storbritannien.

© RM Education Ltd 2013 Med ensamrätt.