



**RM<sup>™</sup>easiteach<sup>™</sup>**  
NEXT GENERATION

คู่มือการติดตั้ง

## สารบัญ

ตัวเลือกในการติดตั้ง .....	3
การติดตั้งด้วย DVD .....	3
การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ .....	3
การติดตั้ง RM™ Easiteach™ Next Generation.....	4
การติดตั้งชุดมัลติมีเดีย Corbis .....	10
การติดตั้งเสียงสำหรับการอ่านข้อความให้เป็นเสียง .....	12
รีสตาร์ท.....	16
การยกเลิกการติดตั้ง RM™ Easiteach™ Next Generation .....	17
ความต้องการทางเทคนิค .....	18
ความช่วยเหลือ.....	19

## ตัวเลือกในการติดตั้ง

### การติดตั้งด้วย DVD

ใส่ DVD RM™ Easiteach™ Next Generation

เข้าไปในไดรฟ์แล้วการติดตั้งโปรแกรมจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

หากโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ เปิด "My Computer" แล้วไปที่ไดรฟ์ที่ใส่ DVD ไว้ เปิดไดรฟ์แล้วดับเบิลคลิกที่ setup.exe แล้วทำตามคำสั่งด้านล่าง ซึ่งจะเริ่มจากในส่วนของ "การติดตั้ง RM Easiteach Next Generation"

### การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Easiteach เวอร์ชันล่าสุดได้จากเว็บไซต์ Easilearn

([www.easilearn.com](http://www.easilearn.com))

เมื่อโปรแกรมเริ่มทำการติดตั้งทำตามคำสั่งด้านล่าง ซึ่งจะเริ่มจากในส่วนของ "การติดตั้ง RM Easiteach Next Generation"

## การติดตั้ง RM™ Easiteach™ Next Generation

(เวอร์ชัน 1.5.0)

หากคุณไม่มีสิ่งจำเป็นในการติดตั้ง

คุณอาจถูกเตือนให้ติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้หนึ่งรายการหรือมากกว่า

- Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
- Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)
- Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
- K-Lite codec pack basic (9.1.0)
- Adobe® Flash Player v11.2 สำหรับเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช่ Internet Explorer®
- Windows® Media Player 11 หรือสูงกว่า (Windows® XP)
- Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)
- OGG Video / Audio Codec (Windows® XP)
- Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

ทำตามคำสั่งในการติดตั้งที่แสดงไว้บนหน้าจอ

### การเลือกภาษา

เลือกหนึ่งภาษา



## ติดตั้ง

เลือก ติดตั้งเลย หรือ การติดตั้งที่กำหนดค่าเอง



## การติดตั้งที่กำหนดค่าเอง

หากเลือก การติดตั้งที่กำหนดค่าเอง ทำเครื่องหมายถูกที่ตัวเลือกที่คุณต้องการติดตั้ง




ยินดีต้อนรับสู่ InstallShield Wizard สำหรับ Easiteach Next Generation  
คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อไป



ข้อตกลงในการใช้โปรแกรม

โปรดอ่านบทสรุปของการอนุญาตแล้วเลือก “ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม”





### ขนาดหน้ามาตรฐาน

เพื่อรับรองว่า RM™ Easiteach™ Next Generation จะแสดงผลในขนาดที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ หรือกระดานอัจฉริยะของคุณมากที่สุด จำเป็นที่จะต้องเลือกขนาดหน้ามาตรฐาน เลือกขนาดหน้ามาตรฐานที่คุณต้องการใช้จากเมนูแบบดิ่งลง



### สถานที่อัตโนมัติของศูนย์ดาวน์โหลด

คุณจำเป็นต้องเลือกสถานที่อัตโนมัติเพื่อแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดาวน์โหลดในสถานที่ของคุณมากที่สุด เลือกสถานที่อัตโนมัติจากเมนูแบบเลื่อนลง



## การติดตั้งแบบเลือกเอง

หน้าต่างแสดงการติดตั้งแบบเลือกเองจะปรากฏขึ้น

- ตรวจสอบว่าลักษณะพิเศษที่คุณต้องการได้รับการติดตั้งแล้วโดยการคลิกที่รายการแล้วเลือกเครื่องหมายถูก
- เลือก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อไป

โปรดสังเกตว่าคำบรรยายลักษณะพิเศษแสดงให้เห็นว่าแต่ละลักษณะพิเศษต้องการพื้นที่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณปริมาณเท่าใด



หากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนสถานที่ในการติดตั้ง RM™ Easiteach™ Next Generation คลิก เปลี่ยน แล้วระบุสถานที่ใหม่ในช่องที่เกี่ยวข้องใน เปลี่ยนโฟลเดอร์ปลายทางในขณะนี้



### พร้อมที่จะติดตั้งโปรแกรม

- คลิก ติดตั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป



### InstallShield Wizard เสร็จสมบูรณ์แล้ว

- คลิก เสร็จสิ้น เพื่อจบการติดตั้ง RM™ Easiteach™ Next Generation




Easiteach จะถูกติดตั้งพร้อมกับซอร์ตคัดบนเดสก์ท็อปของคุณ  
และยังสามารถเปิดได้ด้วยการคลิกที่ Start > All Programs > Easiteach Next Generation

## การติดตั้งชุดมัลติมีเดีย Corbis

RM™ Easiteach™ Next Generation มาพร้อมกับมัลติมีเดียซึ่งรวมถึงรูปภาพ วีดีโอ เสียง และมัลติมีเดียแบบโต้ตอบ มัลติมีเดียเหล่านี้ถูกติดตั้งต่างหากโดยทำตามคำสั่งที่อยู่ด้านล่างนี้

ยินดีต้องรอสู่ InstallShield Wizard สำหรับชุดมัลติมีเดีย Corbis

- คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อไป หรือคลิก ยกเลิก หากคุณต้องการติดตั้งในภายหลัง




## ข้อตกลงในการใช้โปรแกรม (ชุดมัลติมีเดีย Corbis)

โปรดอ่านบทสรุปของการอนุญาตแล้วเลือก “ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม”




## พร้อมที่จะติดตั้งโปรแกรม (ชุดมัลติมีเดีย Corbis)

- คลิก ติดตั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป



## InstallShield Wizard เสร็จสมบูรณ์แล้ว

- คลิก เสร็จสิ้น เพื่อสิ้นสุดการติดตั้งแพ็คเกจมัลติมีเดียของ Corbis




## การติดตั้งเสียงสำหรับการอ่านข้อความให้เป็นเสียง

RM™ Easiteach™ Next Generation มาพร้อมกับเสียงต่างๆ  
สำหรับฟังก์ชันการอ่านข้อความให้เป็นเสียง  
เสียงเหล่านี้ถูกติดตั้งต่างหากโดยการทำตามคำสั่งดังต่อไปนี้


ยินดีต้อนรับสู่ InstallShield Wizard

สำหรับโปรแกรมการติดตั้งเสียงสำหรับการอ่านข้อความให้เป็นเสียง

คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อไป หรือคลิก ยกเลิก หากคุณต้องการติดตั้งในภายหลัง



ข้อตกลงในการใช้โปรแกรม (โปรแกรมติดตั้งเสียงสำหรับการอ่านข้อความให้เป็นเสียง)  
โปรดอ่านบทสรุปของการอนุญาตแล้วเลือก “ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม”



**การติดตั้งแบบกำหนดเอง  
(โปรแกรมการติดตั้งเสียงสำหรับการอ่านข้อความให้เป็นเสียง)**

หน้าต่างการตั้งค่าแบบกำหนดเองจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะติดตั้งได้มากถึง 2 เสียง



- คลิกที่ปุ่มด้านข้างแต่ละภาษาที่คุณต้องการแล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
- คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อไป

คำบรรยายลักษณะพิเศษแสดงให้เห็นว่าแต่ละลักษณะพิเศษต้องการพื้นที่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณปริมาณเท่าใด



พร้อมที่จะติดตั้งโปรแกรม (โปรแกรมติดตั้งเสียงสำหรับการอ่านข้อความเป็นเสียง)

- คลิก ติดตั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป



InstallShield Wizard เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- คลิก เสร็จสิ้น เพื่อจบการติดตั้งเสียงสำหรับการอ่านข้อความเป็นเสียง



การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิก OK



## รีสตาร์ท


เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณอาจได้รับการเตือนให้คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ หากมีการเตือนให้คุณดำเนินการดังกล่าว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะใช้ Easiteach



## การยกเลิกการติดตั้ง RM™ Easiteach™ Next Generation

เพื่อยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม ไปที่ เมนูสตาร์ท > คอนโทรลพาเนล คลิกที่ตัวเลือก โปรแกรมเพิ่มหรือลบ

- ในหน้าต่าง เพิ่มหรือลบโปรแกรม คลิกที่ Easiteach Next Generation เพื่อทำการไฮไลต์ หลังจากนั้นปุ่ม เปลี่ยน และปุ่ม ลบ จะปรากฏขึ้น



- คลิกที่ Remove ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น



- คลิก OK

จะมีข้อความหลายข้อความปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่ากำลังมีการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมอยู่ และแสดงระยะเวลาในการดำเนินการยกเลิกการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อการยกเลิกการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว Easiteach Next Generation จะไม่อยู่ในหน้าจอแสดงโปรแกรม เพิ่มหรือลบ อีกต่อไป โปรดสังเกตว่าการยกเลิกการติดตั้งอาจใช้เวลานานพอสมควรเนื่องจากมีมัลติมีเดียที่จะต้องลบจำนวนมาก

## ความต้องการทางเทคนิค

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขั้นต่ำที่จำเป็นในการใช้งาน RM™ Easiteach™ Next Generation มีดังต่อไปนี้

	ขั้นต่ำ	แนะนำ
ระบบปฏิบัติการ	คอมพิวเตอร์เดี่ยวที่ใช้ Windows® XP SP3 (32 Bit), Windows Vista™ Service Pack 2 (32 or 64 Bit), Windows 7 (32 หรือ 64 Bit) หรือ Windows® 8 (32 หรือ 64 Bit) Mac OS 10.6.8, 10.7.2 (Intel)	คอมพิวเตอร์เดี่ยวที่ใช้ Windows 7 (32 หรือ 64 Bit) หรือ Windows® 8 (32 หรือ 64 Bit)
หน่วยประมวล	Windows: 1.8GHz+ Mac: 2GHz+	Windows: 2.5GHz+ Mac: 3.06 GHz+
หน่วยความจำ	Windows: 512MB Mac: 2GB	Windows: 1GB Mac: 4GB
หน่วยเก็บ	Windows: 500MB Mac: 10GB	Windows: 1GB Mac: 10GB
การ์ดจอ	64MB	256MB
จอภาพ	1024x768	1024x768 หรือมากกว่า

### ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ Windows®:

Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile  
 Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)  
 Adobe® Flash Player v11.2 for non-Internet Explorer® browsers  
 K-Lite codec pack basic (9.1.0)  
 Windows® Media Player 11 หรือดีกว่า (Windows® XP)  
 Windows Media 9 Codec (Windows® XP)  
 OGG Video / Audio Codec (Windows® XP)  
 Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)  
 Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

### ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ Mac:

XiphQT(decoders).component v 0.1.9  
 XiphQT.component v 0.1.9  
 ffmpeg2theora v 0.27  
 Adobe® Flash Player v 11  
 Flip4Mac

## ความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้ Easiteach ศึกษาคู่มือนี้เพื่อดูว่ามีคำตอบที่คุณต้องการหรือไม่ คู่มือนี้สามารถเข้าถึงได้จากเมนู 'e' โดยเลือก Help

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมและความช่วยเหลือทางเทคนิคคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Easiteach หรือติดต่อฝ่ายให้ความช่วยเหลือ

เพื่อขอความช่วยเหลือแบบออนไลน์โปรดเข้าไปที่ [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support)

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลในภาษาต่างๆ

ในบางพื้นที่อาจมีบริการรองรับภายในเป็นการเฉพาะ. โปรดเยี่ยมชม [www.easiteach.com/support](http://www.easiteach.com/support) สำหรับรายละเอียดต่างๆ

หรือ คุณสามารถติดตามบริษัทที่เป็นผู้จัดหา Easiteach

Easiteach เป็นเครื่องหมายการค้าของ RM Education Ltd ในสหราชอาณาจักร

Copyright © RM Education Ltd 2013 ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด