



RM[™]easiteach[™]
NEXT GENERATION

安装指南

目录

安装选项.....	3
DVD 安装.....	3
网站下载.....	3
安装 RM™ Easiteach™ Next Generation	4
安装 Corbis 多媒体资源包.....	10
安装 TTS 语音	12
重新启动.....	15
卸载 RM™ Easiteach™ Next Generation	16
技术要求.....	17
支持.....	18

安装选项

DVD 安装

将 RM™ Easiteach™ Next Generation DVD 插入 DVD 光驱，安装程序将自动开始运行。

如果安装程序未自动运行，请打开‘我的电脑’，导航到本 DVD 所在的驱动器。打开驱动器，并双击 setup.exe。然后按照以下说明操作，从“安装 RM Easiteach Next Generation”部分开始。

网站下载

您可以从 Easilearn 网站下载并安装最新版的 Easiteach (www.easilearn.com)。

应用程序开始安装后，按照以下说明操作，从“安装 RM Easiteach Next Generation”部分开始。

安装 RM™ Easiteach™ Next Generation

(1.5.0 版)

如果您未安装 RM™ Easiteach™ Next Generation 所必需的全部应用程序，则系统可能会提示您安装下列一种或多种应用程序：

- Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
- Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)
- Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
- 适用于非 Internet Explorer® 浏览器的 Adobe® Flash Player v11.2
- K-Lite codec pack basic (9.1.0)
- Windows® Media Player 11 或更高版本(Windows® XP)
- Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)
- OGG 视频/音频编解码器(Windows® XP)
- Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

按照屏幕上提供的安装说明执行操作。

语言选择

选择一种语言。



安装

选择“立即安装”或“自定义安装”。



自定义安装

如果选择“自定义安装”，请选择您要安装的选项。




欢迎使用 Easiteach Next Generation 安装向导

- 单击“下一步”继续。



许可协议

请阅读许可摘要，并选择“我接受许可协议条款”。



默认页面大小

为确保 RM™ Easiteach™ Next Generation 能够在您的计算机、投影仪或交互式白板上以最佳尺寸显示，必须选择默认的页面大小。从下拉菜单选择您期望使用的默认页面大小。



默认下载中心位置

为在下载中心显示与您的位置关联度最高的结果，选择默认位置十分重要。请从下拉菜单中选择您的默认位置。



自定义安装

将显示“自定义安装”窗口。

- 单击项目并选择标记号，确保安装您需要的功能；
- 单击“下一步”继续。

请注意，“功能说明”会显示每种功能需要占用多大硬盘空间。



如果希望更改 RM™ Easiteach™ Next Generation 在计算机上的安装位置（当前安装位置为 Program Files\RM\Easiteach Next Generation），请选择“更改”，并在“更改当前目标文件夹”相应字段中输入新的位置。选择“确定”更改位置，或选择“取消”，将其存储在“Program Files”文件夹下。

准备就绪，可以开始安装程序

- 单击“安装”继续。



安装向导结束

- 单击“完成”结束 RM™ Easiteach™ Next Generation 的安装。




此时，Easiteach 已成功安装，并在您的桌面上创建了一个快捷方式，您也可以通过导航至“开始 > 所有程序 > Easiteach Next Generation”来打开该程序。

安装 Corbis 多媒体资源包

RM™ Easiteach™ Next Generation 附带一系列资源，包括图像和照片。请按照以下说明单独安装这些资源。


欢迎使用 Corbis 多媒体资源包安装向导。

- 单击“下一步”继续；如果您要稍后完成安装，请单击“取消”。



许可协议（Corbis 多媒体资源包）

请阅读许可摘要，并选择‘我接受许可协议条款’。如果您希望打印许可协议，请选择“打印”。




准备安装程序（Corbis 多媒体资源包）

- 单击“安装”继续。



安装向导结束

- 单击“完成”以完成 Corbis 媒体资源包的安装。




安装 TTS 语音

RM™ Easiteach™ Next Generation 的 TTS 功能随附有多种语音。这些语音可根据以下说明单独安装。


欢迎使用 TTS 语音安装向导

单击“下一步”继续；如果您要稍后完成安装，请单击“取消”。



许可协议（TTS 语音安装程序）

请阅读许可摘要，并选择‘我接受许可协议条款’。



自定义安装（TTS 语音安装程序）

“自定义安装”窗口将显示。您可以选择最多安装 2 种语音。



- 单击每个所需语言旁边的按钮，并选择相应选项。
- 单击“下一步”继续。

请注意，“功能说明”会显示每种功能需要占用多大硬盘空间。

准备安装程序（TTS 语音安装程序）

- 单击“安装”继续。



安装向导结束

- 单击“结束”完成 TTS 语音的安装。



安装现在已完成。单击“确定”。



重新启动


完成安装后，系统可能会提示您重新启动计算机。如果收到此类提示，请重新启动计算机，然后再尝试使用 Easiteach。



卸载 RM™ Easiteach™ Next Generation

要卸载该应用程序，请导航至“开始”菜单 > “控制面板”。选择“添加或删除程序”选项。

- 在“添加或删除程序”窗口，选择 Easiteach Next Generation，使其高亮度显示。该程序高亮度显示时，将会出现两个按钮，“更改”和“删除”。



- 单击“删除”。将显示确认信息。



- 选择“确定”。

将显示几种不同的信息，确认已执行删除操作，以及完成该操作所需的时间。卸载 Easiteach Next Generation 后，“添加或删除程序”中将不再显示该程序。请注意，由于要删除大量的资源，因此完成此操作可能需要一定的时间。

技术要求

使用 RM™ Easiteach™ Next Generation 所需的最低和推荐软硬件配置如下：

	最低配置	推荐配置
操作系统	使用 Windows® XP SP3 (32 位)、Windows Vista™ SP2 (32 或 64 位), Windows® 7 (32 或 64 位) 或 Windows® 8 (32 或 64 位) 的独立计算机) Mac OS 10.6.8, 10.7.2 (Intel)	使用 Windows® 7 (32 或 64 位) 或 Windows® 8 (32 或 64 位) 的独立计算机的独立计算机
处理器	Windows: 1.8GHz+ Mac: 2GHz+	Windows: 2.5GHz+ Mac: 3.06 GHz+
内存	Windows: 512MB Mac: 2GB	Windows: 1GB Mac: 4GB
存储空间	Windows: 500MB Mac: 10GB	Windows: 1GB Mac: 10GB
显卡	64MB	256MB
显示器	1024x768	1024x768 或更高

下列为 Windows® 必备的基本条件：

Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
 Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)
 Adobe® Flash Player v11.2 (非 Internet Explorer® 用户)
 K-Lite codec pack basic (9.1.0)
 Windows® Media Player 11或以上 (Windows® XP)
 Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)
 OGG Video/Audio Codec (Windows® XP)
 Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
 Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

下列为 Mac 必备的基本条件：

XiphQT(decoders).component v 0.1.9
 XiphQT.component v 0.1.9
 ffmpeg2theora v 0.27
 Adobe® Flash Player v 11
 Flip4Mac

支持

如您需要使用 Easiteach 支持，可以查看这个指南是否提供您需要的解决方法。您也可以从“电子”菜单的“帮助”选项中获得本指南。如需进一步的帮助和技术支持，您可以访问 Easiteach 网站或联络支持。如需在线支持，请访问<http://www.easiteach.com/support>。该网站提供各种语言的支持。

在某些地区，我们提供国内支持。详细信息，请访问 www.easiteach.com/support。

此外，您还可以联络各个提供 Easiteach 的公司。

Easiteach 是 RM Education Ltd 在英国的注册商标。

Copyright © RM Education Ltd 2013. 保留所有权利。