



RM[™]**easiteach**[™]
NEXT GENERATION

安裝指南

目錄

安裝選項.....	3
安裝 RM™ Easiteach™ Next Generation	4
安裝 Corbis 多媒體資產包.....	10
安裝文字轉語音	12
解除安裝 RM™ Easiteach™ Next Generation	16
技術需求.....	17
技術支援.....	18

安裝選項

DVD 安裝

請將 RM™ Easiteach™ Next Generation DVD 插入 DVD 光碟機中，安裝程式會自行啓動。

若安裝程式未自行啓動，請開啓「我的電腦」再導覽至插入此 DVD 的光碟機。請開啓該光碟機，在 `setup.exe` 上點兩下。然後，請按照以下指示，先從「安裝 RM Easiteach Next Generation」開始。

網站下載

您可從 Easilearn 網站 (www.easilearn.com) 下載及安裝最新版本的 Easiteach。

應用程式一開始安裝時，便按照以下指示，先從「安裝 RM Easiteach Next Generation」開始。

安裝 RM™ Easiteach™ Next Generation

(版本 1.5.0)

若您尚未安裝所有的必備需求，安裝時可能會提示您安裝一或多個下列的應用軟體：

- Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
- Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)
- Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)
- Adobe® Flash Player v11.2 for non-Internet Explorer® browsers
- K-Lite codec pack basic (9.1.0)
- Windows® Media Player 11 or above (Windows® XP)
- Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)
- OGG Video / Audio Codec (Windows® XP)
- Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

請依照螢幕上之安裝指示進行。

選取語言

選取語言。



安裝

請選取「立刻安裝」或「自訂安裝」。



自訂安裝

若選取了「自訂安裝」，請勾選您想要安裝的選項。




歡迎使用 Easiteach Next Generation 安裝精靈

點一下「下一步」繼續。



授權協議

請閱讀授權摘要並選取「我接受授權協議中之條款」。



預設頁面大小

為了確使 RM™ Easiteach™ Next Generation

以適合電腦、投影機或互動式白板的最佳尺寸顯示，就須選擇一個預設的頁面尺寸。請自下拉式選單選取您想要使用的預設頁面大小。



預設下載中心位置

為了顯示下載中心內與您所在位置最相關的結果，必須選擇一個預定的所在位置。請自下拉式選單中選取預定的所在位置。



自訂設定

將顯示「自訂設定」視窗。

- 點按選項並選擇別號以確定安裝您所需的功能；
- 點一下「下一步」繼續。

請注意，在「功能描述」中指出各個功能需要多少硬碟空間。



若您想改變 RM™ Easiteach™ Next Generation 安裝的位置，請選取「更改」並於「更改目前目的地資料夾」的相關欄位內輸入新的位置。

準備安裝程式

- 請點一下「安裝」繼續。



安裝精靈完成

- 請點一下「結束」以完成 RM™ Easiteach™ Next Generation 的安裝。




Easiteach 會在您桌面上安裝捷徑，也可經由「開始」>「所有程式」>「Easiteach Next Generation」開啓。

安裝 Corbis 多媒體資產錦囊

RM™ Easiteach™ Next Generation 包含圖像與圖片等多種資產。您可按照以下指示分別安裝這些資產。


歡迎使用 Corbis 多媒體資產錦囊安裝精靈

- 請點一下「下一步」繼續，或者若您想改天再安裝則點一下「取消」。



授權協議 (Corbis 多媒體資產錦囊)

請閱讀授權摘要並選取「我接受授權協議中之條款」。



準備安裝程式 (Corbis 多媒體資產錦囊)

- 請點一下「安裝」以繼續。



安裝精靈完成

- 請點一下「結束」以完成安裝 Corbis 多媒體資產錦囊。




安裝文字轉語音

RM™ Easiteach™ Next Generation 隨附各式各樣的語音，可用於文字轉語音功能中。這些語音係分別按下列指示安裝。


歡迎使用「文字轉語音」語音安裝精靈

請點一下「下一步」繼續或若您想改天再安裝請點一下「取消」。



授權協議 (「文字轉語音」安裝程式)

請閱讀授權摘要後再選取「我接受授權協議中之條款」。



自訂設定 (「文字轉語音」安裝程式)

自訂設定視窗將會開啓。您可選擇安裝最多兩種語音。



- 點一下您所需語言旁邊的按鈕並選擇合適選項。
- 點一下「下一步」繼續。

在「功能描述」中說明各個功能需要多少硬碟空間。

準備安裝本程式 (文字轉語音安裝程式)

- 請點一下「安裝」繼續。



「安裝精靈」完成

- 請點一下「結束」以完成文字轉語音安裝。



現在安裝已完成。請點一下「確定」。



重新啓動


一完成安裝，可能會提示您重新啓動電腦。若您得到提示，請在使用 Easiteach 之前先重新啓動電腦。




解除安裝 RM™ Easiteach™ Next Generation

若要解除安裝本軟體，請按「開始功能表」>「控制面板」。請選取「新增或移除程式」選項。

- 在「新增或移除程式」視窗中，請選取「Easiteach Next Generation」，將它標示出來。標示之後會顯示「更改」及「移除」兩個按鈕。



- 請點一下「移除」。將顯示一個確認訊息。



- 請選取「確定」。

將顯示幾個不同的訊息，確認移除正在進行以及需要多少時間完成。在解除安裝後，Easiteach Next Generation 將不會再出現在「新增或移除程式」的顯示幕中。請注意，這會需要一點時間，因為有不少的內容需要移除。

技術需求

使用 RM™ Easiteach™ Next Generation 的最低及建議的軟、硬體需求如下：

	最低	建議
作業系統	使用 Windows® XP SP3 (32 Bit) 、 Windows Vista™ SP2 (32 or 64 Bit)), Windows® 7 (32 or 64 Bit) 或 Windows® 8 (32 or 64 Bit) 之獨立電 腦	使用) Windows® 7 (32 or 64 Bit) 或 Windows® 8 (32 or 64 Bit)之獨立電 腦
處理器	Mac OS 10.6.8, 10.7.2 (Intel)	
	Windows: 1.8GHz+	Windows: 2.5GHz+
	Mac: 2GHz+	Mac: 3.06 GHz+
記憶體	Windows: 512MB	Windows: 1GB
	Mac: 2GB	Mac: 4GB
儲存裝置	Windows: 500MB	Windows: 1GB
	Mac: 10GB	Mac: 10GB
顯示卡	64MB	256MB
螢幕	1024x768	1024x768 或以上

以下為 **Windows®** 作業系統的必備需求：

Microsoft .Net Framework 4 Client Profile

Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)

Adobe Flash Player v11.2 for non-Internet Explorer browsers

K-Lite codec pack basic (9.1.0)

Windows® Media Player 11 或以上 (Windows® XP)

Windows® Media 9 Codec (Windows® XP)

OGG Video / Audio Codec (Windows® XP)

Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)

Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

以下為 **Mac** 作業系統的必備需求：

XiphQT(decoders).component v 0.1.9

XiphQT.component v 0.1.9

ffmpeg2theora v 0.27

Adobe® Flash Player v 11

Flip4Mac

技術支援

若您在 RM™ Easiteach™ Next Generation 的使用上需要技術支援，可自「e」功能表上選取「說明」功能表選項以取得本使用指南。

若要進一步的協助或技術支援，請造訪 Easiteach 網站或聯絡「支援服務」部門。若需要線上協助，請造訪 www.easiteach.com/support。該網站以多種語言提供資訊。

在某些地區，我們有國內支援安排。欲知詳情，請造訪 www.easiteach.com/support。

或者，請與提供您 Easiteach 的公司聯繫。

Easiteach 為 RM Education Ltd 在英國之註冊商標。

Copyright © RM Education Ltd 2013. 版權所有，翻印必究。